
# **MANUAL VENTAS Y STOCK (2009-2022)**

## Contenido

١	NTRODUCCIÓN	1
	EXPORTAR E IMPORTAR EXCEL CSV	6
	TRUCO EXPORTAR EXCEL	<u>9</u>
	BOTÓN ACTUALIZAR	9
	COLUMNA xkgr EN STOCK	9
	AUTOBACKUP	9
	Reparar errores de suma en los informes	10
	Si aparece el cartel siguiente de error	11
	Comisiones	11
	Informe de comisión	13
	Configuración números en Windows	15

### INTRODUCCIÓN

1) Ingresar como admin: aquí aparecerá el último usuario que ingreso.




2) Dar de alta el nombre de los clientes en el ítem en rojo N 1



- 3) Dar de alta los productos y cantidad de Stock en la pestaña Stock N 4
- 4) Dar de alta las unidades en N 5



5) Crear remito de devolución




6) Saltamos entre campos con TAB, si el producto es correcto deberá aparecer automáticamente el precios del mismo en COSTO (Presionando ENTER en COSTO ingresa el nuevo ítem y nos posiciona otra vez en ENTREGA, de esta forma ingresamos rápidamente el Ítem sin necesidad del Botón NUEVA VENTA). Si ya no encontramos en esta pantalla es porque el número de remito ya fue generado. Para borrarlo usamos el botón ANULAR REMITO. Una vez cargado el remito elegimos el nombre del cliente y hacemos Clic en nuevo. <u>Almacén</u>: para que aparezca aquí debe ser dado de alta en la Solapa Almacén->Almacén. Al seleccionar aquí el listado de productos mostrados solo será el que corresponda a ese Almacén.

<u>Proveedor</u>: para que aparezca aquí debe ser dado de alta en la Solapa Compras->Proveedor. Al seleccionar aquí el listado de productos mostrados solo será el que corresponda a ese proveedor.

**NOTA**: los fiambres son por Kgr, son los únicos que deben ponerse por separado entrega y devolución de los mismos. Estos requerirán hacer 2 ítems 1 con la cantidad de venta y devolución 0. Cuando se devuelven la cantidad de entrega en 0 y devolución en la cantidad devuelta.



7) En la lista de remitos vemos los remitos existentes, los cuales podemos abrir e imprimir.



La lista se actualiza automáticamente cuando seleccionamos la ventana.

### Número de decimales

En la carga de los valores decimales se deberá usar el punto en lugar de la coma Ej 10.5

Cuando hacemos clic en una fila a modificar con un valor decimal es devuelto con coma Ej 10,5 para actualizarlo deberemos reemplazar la coma por un punto.

En la configuración regional de Windows se deberá elegir Ingles(EEUU) y la fecha se podrá cambiar a formato 24hs.

### Actualizar el remito

Significa que el monto y el encabezado del mismo serán actualizados.


Esto también soluciona por si un remito marca valor de cero pero tiene productos cargados.

Se actualiza automáticamente al cerrarlo, sin necesidad del Botón Actualizar.


### EXPORTAR E IMPORTAR EXCEL CSV

Para actualizar o insertar ítems desde Excel al programa se deberán seguir los siguientes pasos:


- 1) Exportar la planilla Excel a CSV por comas.
- 2) UTF8 por los acentos y la Ñ.



3) Y después UTF8 en opciones Web



4) Importamos el listado o lo actualizamos



5) Elegimos la opción de Abrir CSV




Y si aún se ven símbolos extraños puede usar Notepad++ y convertir el archivo a UTF8 en Menú->Formato y luego importar. (RECOMENDADO)

**NOTA**: las columnas del Excel deben ser iguales a las vistas en el listado de Stock con la columna ID vacía, solo con el título.

### TRUCO EXPORTAR EXCEL

Haciendo Clic aquí (esquina superior izquierda) se seleccionan todas las Celdas, con Ctrl+C copiamos y después pegamos en Excel.



### **BOTÓN ACTUALIZAR**

Este botón re calcula los totales del documento y lo almacena. En caso de que el valor no sea correcto o igual a cero, presionar este botón.

### COLUMNA xkgr EN STOCK

Esta columna indica si se debe separar los kgr de la cantidad por ejemplo en el peso de los Quesos, ya que se pueden pesar 3 al mismo tiempo. Si es así se debe tildar y utilizar el botón "Actualizar Grilla"



#### **AUTOBACKUP**

Sirve para hacer backups automatizados de la DB de un servidor del software.

Si no se definen parámetros se hace de 127.0.0.1 y c:\backup\

Usando la línea de comandos cmd:

### autobackupsqlpstock 192.168.1.100 d:\\copia\\

O se puede crear un link con los parámetros.

### Reparar errores de suma en los informes




### Esto recupera:

- Ítems sin numeración.
- Ítems sin encabezado de remito.
- Recalcula todos los remitos totales y ganancia.
- Recalcula remitos vacíos.

#### Posibles causas de estas fallas:

- El servidor Mysql perdió conexión momentáneamente.
- Algún fallo de memoria.
- Corte de luz.
- Mal apagado de la PC.
- Reinicio inesperado de la PC.

### Si aparece el cartel siguiente de error




### **Comisiones**


Las comisiones se pueden calcular de 2 formas y agruparlas:

- 1. Por producto: cada producto tiene su porcentaje de comisión.
- 2. Por Empleado comisionistas: cada empleado tiene un porcentaje de venta.

Los remitos es conveniente que estén a nombre del <u>empleado comisionista</u> para realizar búsquedas más precisas.




Y aquí se define el porcentaje para la comisión por **Empleado**:



### Informe de comisión


Aquí vemos la comisión por producto para el informe "por producto"




La cual se define en stock en la última columna PorCom (Porcentaje Comisión):



Se observa el informe de todos los comisionistas por producto (cada producto tiene un porcentaje)



Por comisionista: el informe se realiza con el porcentaje del comisionista definido en empleado sobre todas las ventas de productos:




### Configuración números en Windows

### 1) Panel de control



### 2) Configuración adicional



### 3) Punto por coma

