2023 春《操作系统》作业 2 2021012261 刘馨钰

题目:请归类并列举典型的内存分配管理方法,浅谈如何提高内存的使用效率,并对比硬盘存储空间分配有哪些共性和特性。

答:

一. 内存分配管理方法

(一) 连续分配方式

连续分配是一种静态分配的方式,将内存空间划分为连续的块,并分配给进程使用。

1. 单一连续分配

将整个内存空间分配给一个进程,进程独占全部内存。适用于单用户单任务 系统,资源利用率较低。

2. 固定分区分配

将内存空间划分为固定大小的分区,每个分区只能分配给一个进程。分区的 大小可以相同或不同,每个分区只能分配给满足大小要求的进程。适用于多用户 多任务系统,资源利用率较高。

3. 动态分区分配

将内存空间划分为可变大小的分区,根据进程的需求进行动态分配和回收。 使用空闲表来管理分区的分配状态。适用于多用户多任务系统,资源利用率较高, 但容易产生内存碎片问题。

(二)分段式

分段式是一种动态分配的方式,将进程的逻辑地址空间划分为多个不同大小的段,每个段代表进程的一个逻辑单元(如代码段、数据段等)。每个段的大小可以不同,段之间相互独立。通过段表来映射逻辑地址到物理地址。分段式适用于可变大小的进程空间需求,但可能会产生外部碎片。

(三)分页式

分页式也是一种动态分配的方式,将进程的逻辑地址空间和物理内存空间划分为固定大小的页面。逻辑地址空间和物理内存空间被划分为相等大小的页,对应关系由页表来管理。分页式具有较好的内存利用率和灵活性,但同样可能会产

生内部碎片。

(四)段页式

段页式是分段式和分页式的结合,将进程的逻辑地址空间划分为多个段,每个段再划分为固定大小的页。段表和页表共同管理逻辑地址到物理地址的映射关系。段页式结合了分段式和分页式的优点,能够适应可变大小的进程空间需求,并减少碎片问题。

二. 如何提高内存的使用效率

1. 内存合理规划

根据程序的内存需求和特性,合理规划内存的分配,避免过度分配或不足分配。合理的内存规划可以减少内存碎片和浪费,提高内存的利用效率。

2. 内存复用

及时释放不再使用的内存资源,以便其他进程或程序能够利用这些内存空间。 内存复用可以避免过多的内存分配和释放操作,提高内存的使用效率。

3. 缓存机制

通过缓存常用数据或代码,减少对内存的频繁访问。缓存可以提高数据的访问速度,减少对内存的读写操作,从而提高内存的使用效率。

4. 压缩技术

使用内存压缩技术,将不常用的内存数据进行压缩,从而减少内存占用空间。 内存压缩可以提高内存的利用率,增加可用内存空间。

三. 硬盘存储空间分配的共性和特性

(一) 共性

1. 分配

都需要进行空间管理和分配,以满足程序或文件的存储需求。并且硬盘存储空间和内存空间都需要采用合适的分配策略,根据需求和性能要求进行分配,确保资源的有效利用和满足应用程序的需求。都需要考虑如何提高存储空间的利用效率,避免空间碎片化和浪费。

2. 管理机制

硬盘存储空间和内存空间都需要相应的管理机制来进行分配、回收和保护。 管理机制可以确保资源的正确分配和保护,防止资源竞争和冲突。

(二)特性

1. 访问速度

内存的访问速度远高于硬盘存储空间,内存以字节为单位进行访问,而硬盘 以扇区或块为单位进行访问。因此,内存的访问速度更快,适合存放需要快速读 写的数据。

2. 容量和成本

硬盘存储空间的容量通常比内存大得多,而且硬盘的成本相对较低。硬盘适 合用于长期存储大量数据,而内存主要用于临时存储和快速访问。

3. 非易失性

内存是易失性存储,断电后数据会丢失,而硬盘存储空间是非易失性存储,数据可以持久保存。因此,对于需要长期保存的数据,硬盘存储更可靠。