



메일서버 계정 추가 메뉴얼


제어판 -> “ 메일” 검색



“ 메일 (32 비트)” 클릭



“전자 메일 계정” 클릭



“전자 메일” -> “새로 만들기 ” 클릭



“수동 설정 또는 추가 서버 유형” 선택 -> 다음

 계정 추가



자동 계정 설정
계정을 수동으로 설정하거나 다른 서버 유형에 연결합니다.



☐ 전자 메일 계정(A)


사용자 이름(N):
예: 황영순


전자 메일 주소(E):
예: youngsoon@contoso.com


암호(P):

암호 다시 입력(T):
인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.

☒ 수동 설정 또는 추가 서버 유형(M)

 < 뒤로(B)

 다음(N) >

 취소

“POP 또는 IMAP” 선택 -> 다음

계정 추가

서비스 선택

×



☐ Microsoft Exchange Server 또는 호환 서비스(M)

Exchange 계정에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 팩스, 음성 메일에 액세스

☐ Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)

Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스

☒ POP 또는 IMAP(P)

POP 또는 IMAP 전자 메일 계정에 연결

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

해당 정보 입력 -> 다음

받는 메일 서버,
보내는 메일
211.232.138.
25

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정

계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(Y):

테스트

전자 메일 주소(E):

mail_test1@3ssoft.co.kr

서버 정보

계정 유형(A):

POP3

받는 메일 서버(I):

211.232.138.25

보내는 메일 서버(SMTP)(O):

211.232.138.25

로그온 정보

사용자 이름(U):

mail_test1

암호(P):

☒ 암호 저장(R)

☐ SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

☒ [다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

새 메시지 배달 위치:

☒ 새 Outlook 데이터 파일(W)

☐ 기존 Outlook 데이터 파일(X)

찾아보기(S)

기타 설정(M)...

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

기타설정

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(Y): 테스트

전자 메일 주소(E): mail_test1@3ssoft.co.kr

서버 정보

계정 유형(A): POP3

받는 메일 서버(I): 211.232.138.25

보내는 메일 서버(SMTP)(O): 211.232.138.25

로그온 정보

사용자 이름(U): mail_test1

암호(P): *****

☒ 암호 저장(R)

☐ SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

☒ [다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

새 메시지 배달 위치:

☒ 새 Outlook 데이터 파일(W)

☐ 기존 Outlook 데이터 파일(X)

찾아보기(S)

기타 설정(M)...

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

고급 -> 서버에 메시지 복사본 저장 체크 -> 확인

전자 메일 계정 변경

인터넷 전자 메일 설정
전자 메일 계정을 사용하려면 다음의 각 설정을 입력해야 합니다.

인터넷 전자 메일 설정

일반 보내는 메일 서버 연결 **고급**

서버 포트 번호

받는 메일 서버(POP3)(I): 110 기본값 사용(D)

☐ 암호화된 연결(SSL) 필요(E)

보내는 메일 서버(SMTP)(O): 25

암호화된 다음 연결 방식 사용(C): 자동

서버 시간 제한(T)

짧게 길게 1분

배달

☒ 서버에 메시지 복사본 저장(L)

☐ 다음 기간 후에 서버에서 제거(R) 10 일


☐ 지운 편지함에서 삭제하면 서버에서 제거(M)

확인 취소

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

아래 그림과 같이 계정 설정 테스트 성공적으로 완료 시 , 설정 완료



 계정 추가

✕

모두 설정되었습니다.


계정을 설정하는 데 필요한 모든 정보를 입력했습니다.

다른 계정 추가(A)...

< 뒤로(B)


마침

outlook 에 아래 그림과 같이 메일 주소 생성시 , 설정 성공




기타설정

1. 도구 -> 계정설정



2. 변경할 계정선택 -> 변경



3. 기타설정

전자 메일 계정 변경

인터넷 전자 메일 설정
전자 메일 계정을 사용하려면 다음의 각 설정을 입력해야 합니다.

사용자 정보

사용자 이름(Y):

전자 메일 주소(E):

서버 정보

계정 유형(A):

받는 메일 서버(I):

보내는 메일 서버(SMTP)(O):

로그온 정보

사용자 이름(U):

암호(P):

☒ 암호 저장(R)

☐ SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트

현재 화면에서 정보를 모두 입력한 후 아래 단추를 클릭하면 계정을 테스트할 수 있습니다. 먼저 네트워크가 연결되어 있어야 합니다.

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

4. 고급 -> 서버에 메시지 복사본 저장 선택 다음 기간 후에 서버에서 제거 14 일 (기본값 설정)

전자 메일 계정 변경

인터넷 전자 메일 설정
전자 메일 계정을 사용하려면 다음의 각 설정을 입력해야 합니다.

일반 보내는 메일 서버 연결 **고급**

서버 포트 번호

받는 메일 서버(POP3)(I):

☐ 암호화된 연결(SSL) 필요(E)

보내는 메일 서버(SMTP)(O):

암호화된 다음 연결 방식 사용(C):

서버 시간 제한(T)

짧게 길게 1분

배달

☒ 서버에 메시지 복사본 저장(L)

☒ 다음 기간 후에 서버에서 제거(R) 14 일

☐ 지운 편지함에서 삭제하면 서버에서 제거(M)

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

- The End -