

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析技術Ⅱ評核表	編號	A31000-Q06-F-B49
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	110 年 10 月 19 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：血液透析室護理人員

二、評核方式：

1. 實際操作或口述。
2. 評核護理紀錄。

三、評核內容：

1. 透析前病人的準備：
 - a. 洗手、戴護目鏡及手套。
 - b. 測量病人透析前體重，計算今日預脫水量。
 - c. 詢問並記錄病人上次透析後至此次透析前之間的病情及狀況。
 - d. 測量透析前坐或臥式血壓並紀錄。
2. 評估病人血管通路的位置及功能。
 - a. 評估血管通路位置：可由 HIS-透析系統/透析評估-血管重建史及 HIS-透析系統/透析紀錄查閱前次「透析紀錄清單」確認透析部位；並依據「個人血管圖之輪替表」確認下針的位置。由外院至本院透析的病人，則可查閱病人的轉診單。
 - b. 評估血管通路功能：穿刺前須經由觸診及聽診判斷動靜脈瘻管或人工血管通路是否有阻塞，當觸診有觸電感及聽診有震動聲(thrill)表示血管通路未阻塞，才可下針。
3. 消毒皮膚：
 - a. 動靜脈瘻管穿刺處各用 1 支 2%克菌寧大棉籤消毒穿刺部位之皮膚，等 2%克菌寧乾燥後即可穿刺皮膚。
 - b. 以穿刺點為中心，由內往外消毒約 2-3 吋。
4. 穿刺病人：
 - a. 依據「個人血管圖之輪替」表採繩梯式打法，依序選擇下針部位並註記於輪替表上。
 - b. 以 10ml 預沖式導管沖洗器的 N/S 充滿瘻管穿刺針並夾住夾子。穿刺針針面向上與皮膚呈 15-30 度角穿刺入瘻管後，再平行向前推入血管內，並試抽回血是否通暢。
 - c. 以紙膠分別固定於瘻管穿刺針之蝶翼處、穿刺針之管路及覆蓋針眼之紗布。
5. 血液透析機操作：
 - a. 確認洗腎機在正常狀態下，開始機器操作。依醫囑設定預計透析時間、透析液速度、鈉離子濃度、脫水量及每小時 Heparin dose。
 - b. 動脈瘻管穿刺針連接動脈血液迴路管並旋緊，注意銜接處是否接妥，以防鬆脫。
 - c. 啟動 Blood Pump，採血液流速：150-200ml/min，將病人的血液引流出，以排出透析器內之生理食鹽水。
 - d. 待血液流至靜脈腔室（V-chamber）時，將靜脈血液迴路管與靜脈瘻管穿刺針連接並旋緊，並用紙膠固定血液迴路管於床上。
 - e. 按 Start 鍵進入透析模式，依醫囑設定透析機台血液流速。
 - f. Heparin line 夾子打開，Bolus 初劑量再加 1cc。
 - g. 檢查血液回路管連接 A.K.端是否旋緊，並排除 A.K.內殘餘空氣。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析技術Ⅱ評核表	編號	A31000-Q06-F-B49
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	110 年 10 月 19 日
			頁數/總頁數	2/2

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評核內容																		正確率 (%)	備註
			1a	1b	1c	1d	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%