# 12.2.3 Laboratorio optativo: Creación de una partición en Windows 7

#### Introducción

Imprima y realice este laboratorio.

En esta práctica de laboratorio creará una partición de disco con formato FAT32 y luego la convertirá a NTFS. Finalmente identificará las diferencias entre ambos formatos de archivos.

## Equipo recomendado

- Computadora con Windows 7
- Espacio sin particiones de al menos 1 GB en el disco duro


Nota: tal vez deba usar letras de unidad distintas en lugar de las que se indican en este laboratorio.

#### Paso 1

Inicie sesión en Windows como administrador.


Haga clic en Inicio.

Haga clic con el botón derecho en **Equipo > Administrar**.




Aparece la ventana **Administración de equipos**.

Haga clic en Administración de discos a la izquierda de la pantalla.




Haga clic con el botón derecho en el bloque **Espacio libre** enmarcado en verde.

Haga clic en Nuevo volumen simple....




Aparece la ventana Asistente para nuevo volumen simple.

Haga clic en Siguiente.




Escriba 500 en el campo Tamaño del volumen simple en MB:.



Haga clic en Siguiente.

Haga clic en el botón de radio Asignar la letra de unidad siguiente.


Seleccione J en el menú desplegable.




Haga clic en Siguiente.

Haga clic en el botón de radio **Formatear este volumen con la configuración siguiente:**.

Seleccione FAT32 en el menú desplegable del sistema de archivos.




Haga clic en Siguiente.




Haga clic en Finalizar.

#### Paso 4

Vuelve a aparecer la ventana **Administración de equipos** mientras se formatea el volumen nuevo.




La ventana **Administración de equipos** muestra el nuevo volumen **Correcto (unidad lógica)**.



#### Paso 5

Abra **Equipo**.

Haga clic en la unidad NUEVO VOLUMEN (J:).




El apartado **Detalles** en la parte inferior de la ventana **Equipo** muestra información sobre la unidad J:.

¿Cuál es el sistema de archivos?


¿Cuánto espacio libre aparece?

Haga clic con el botón derecho en la unidad NUEVO VOLUMEN (J:).

Haga clic en Propiedades.



Paso 6
Aparece la ventana Propiedades: NUEVO VOL (J:).



¿Cuál es el sistema de archivos de la unidad J:?

Indique las fichas que se encuentran en la ventana Propiedades: NUEVO VOL (J:).


Haga clic en Aceptar.

Haga doble clic en la unidad VOLUMEN NUEVO (J:).

#### Paso 7


Haga doble clic en cualquier lugar del espacio en blanco en la ventana.

Haga clic en Nuevo > Documento de texto.



Escriba Test y pulse Intro.

Haga clic con el botón derecho en el documento **Test** en la ventana y seleccione **Propiedades**.



Aparece la ventana Propiedades: Test.txt.


Indique las fichas que se encuentran en la ventana Propiedades: Test.txt.

Haga clic en Aceptar.

Cierre cualquier ventana abierta de la unidad J:.

Haga clic en Inicio.

En el campo **Buscar programas y archivos**, escriba **cmd**. Cuando aparezca el programa cmd, haga clic con el botón derecho en **cmd > Ejecutar como administrador**.




Haga clic en Sí si se lo indica el Control de cuentas de usuario.

#### Paso 10


Aparece la ventana Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe.

Escriba convert J: /fs:NTFS > y pulse la tecla Intro.


El comando **convert** cambia el sistema de archivos de un volumen sin pérdida de datos.




Se le pedirá que introduzca la etiqueta del volumen actual para la unidad J:. Escriba **NUEVO VOLUMEN** y pulse la tecla **Intro**.



Una vez convertida la unidad, escriba exit en la ventana Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe y, después, pulse Intro.



Se cierra la ventana C:\WINDOWS\System32\cmd.exe.




¿Cuál es el sistema de archivos de la unidad J:?


#### Paso 12

Abra **Equipo**.

Haga clic con el botón derecho en NUEVO VOLUMEN (J:) > Propiedades.



Paso 13
Aparece la ventana Propiedades del NUEVO VOLUMEN (J:).




¿Cuáles son las fichas que se encuentran en la ventana **Propiedades NUEVO VOLUMEN (J:)**?

Cuando el volumen era FAT32, había seis fichas. ¿Cuáles son los nombres de las nuevas fichas que se han agregado después de convertir el volumen en NTFS?

Haga clic en Cancelar. Haga doble clic en la unidad NUEVO VOLUMEN (J:).

Haga clic con el botón derecho en el documento Test > Propiedades.



¿Cuáles son las fichas que se encuentran en la ventana Propiedades: Test.txt?

Cuando el volumen era FAT32, había tres fichas. ¿Cuál es el nombre de la nueva ficha que se ha agregado después de convertir el volumen en NTFS?

Haga clic en Aceptar.