

Bootstrap 5網格堆疊到水平

網格範例：堆疊到水平

讓我們創建一個基本的網格系統，該系統首先在超小型設備上堆疊，然後在較大的設備上水平顯示。

下面的範例展示了一個簡單的「堆疊到水平」兩列佈局，這意味著它將導致所有螢幕上的 50%/50% 分割，除了超小螢幕，它會自動堆疊（100%）：

col-sm-6

col-sm-6

範例：堆疊到水平

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 bg-primary">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-6 bg-dark">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

提示：類別中的數字 `.col-sm-*` 表示 div 應該跨越多少列（共 12 列）。例如，`.col-sm-1` 跨越 1 列、`.col-sm-4` 跨越 4 列、`.col-sm-6` 跨越 6 列等等。

注意： 請確保總和不超過 12（不要求使用全部 12 列）：

提示： 您可以將任何全寬佈局轉換為固定寬度的響應式佈局，只需將 `.container-fluid` 類別變更為 `.container`：

範例：響應式容器

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-6">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

廣告

移除廣告

自動佈局列

在 Bootstrap 5 中，有一個簡單的方法可以為所有裝置建立等寬的列：只需刪除 中的數字，並僅在指定數量的 **col 元素** 上使用 類別即可。Bootstrap 會辨識有多少列，每列都會得到相同的寬度。尺寸類別（sm、md 等）決定了列何時應該回應：`.col-size-*` `.col-size`

```
<!-- Two columns: 50% width on all screens, except for extra small (100% width) -->
<div class="row">
  <div class="col-sm">1 of 2</div>
  <div class="col-sm">2 of 2</div>
</div>

<!-- Four columns: 25% width on all screens, except for extra small (100% width)-->
<div class="row">
  <div class="col-sm">1 of 4</div>
  <div class="col-sm">2 of 4</div>
  <div class="col-sm">3 of 4</div>
  <div class="col-sm">4 of 4</div>
</div>
```

1 之 2

2 的 2

1/4

2 之 4

3 之 4

4 之 4