

Bootstrap 5格 XXL

XXL 網格範例

	XSmall	Small	Medium	Large	Extra Large	XXL
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-	.col-xxl-
Screen width	<576px	>=576px	>=768px	>=992px	>=1200px	>=1400px

XXL 裝置的定義是螢幕寬度為 **1400 像素及以上**。

以下範例將在中型、大型和超大型設備上實現 50%/50% 的拆分，在 XXL 設備上實現 25%/75% 的拆分。在小型和超小型設備上，它將自動堆疊 (100%)：

col-md-6 col-xxl-3

col-md-6 col-xxl-9

例子

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-xxl-3">
```

```
<p>Lorem ipsum...</p>
</div>
<div class="col-md-6 col-xxl-9">
  <p>Sed ut perspiciatis...</p>
</div>
</div>
</div>
```

注意：確保總數始終等於 12。

僅使用 XXL

在下面的範例中，我們僅指定了 `.col-xxl-6` 類別（不含 `.col-md-*`、和/或 `.col-sm-*`）。這意味著 xxlarge 設備將以 50%/50% 的比例拆分。但是，對於特大、大、中、小和特小設備，它將垂直堆疊（寬度為 100%）：

例子

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-xxl-6">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-xxl-6">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

廣告

[移除廣告](#)

自動佈局列

在 Bootstrap 5 中，有一個簡單的方法可以為所有裝置建立等寬的列：只需從 中刪除數字 `.col-xxl-*`，並僅 `.col-xxl` 在指定數量的 **col 元素**上使用 class 即可。Bootstrap 會辨識有多少列，每列都會得到相同的寬度。

如果螢幕尺寸小於 **1400px**，則列將水平堆疊：

```
<!-- Two columns: 50% width on xxl and up-->
<div class="row">
  <div class="col-xxl">1 of 2</div>
  <div class="col-xxl">2 of 2</div>
</div>

<!-- Four columns: 25% width on xxl and up -->
<div class="row">
```

```
<div class="col-xxl">1 of 4</div>  
<div class="col-xxl">2 of 4</div>  
<div class="col-xxl">3 of 4</div>  
<div class="col-xxl">4 of 4</div>  
</div>
```

1 之 2

2 的 2

1/4

2 之 4

3 之 4

4 之 4