## 运输公司管理

## 1、查询承运企业列表

```
1)接口说明
```

```
请求地址: /biz/transportCompany/list
  请求方式: GET
2)请求参数
  {
    pageNum: 1,
                          //当前页
    pageSize: 10,
                         //每页条数
    companyName: 12222,  //运输公司名称
                          //状态 启用: "0";禁用: "-1"
    status: 0
  }
3)响应参数
  {
    msg:"操作成功",
    code:"200",
    data:[
       {
         companyAbbreviation: "测试 1",
                                                       //简称
         companyCode: "B2023072700184",
                                                      //公司编码
                                                      //公司 id
         companyld: 1714,
         companyName: "测试公司 1",
                                                      //公司名称
         contacts: "王伟",
                                                      //联系人
         createBy: "zhaotong1",
                                                      //创建账号
         createCompany: "四川雅安",
                                                       //责任单位
         createCompanyld: 1705,
                                                       //创建公司 id
         createTime: "2023-07-27 17:39:27",
                                                      //创建时间
         mobile: "1666666666",
                                                       //联系电话
         orgCode: "913715000779744871",
                                                      //统一社会信用代码
         remark: null,
         status: "0",
                                                      //状态 启用: "0" 禁用: "-1"
         telephone: null,
                                                      //电话
                                                      //更新数据的账号
         updateBy: null,
         updateTime: null,
                                                      //更新数据时间
         vehicleCount: 0
                                                      //车辆数量
       }
    ]
  }
```

## 2、获取企业编码

## 1)接口说明

请求地址: /biz/transportCompany/nextCode 请求方式: POST

```
2)请求参数
   无
 3)响应参数
   {
     msg:"B2023082800389",
                                                //企业编码
     code:"200",
3、查询初始化密码
1)接口说明
请求地址: /system/config/configKey/{configKey}
请求方式: GET
2)请求参数
"sys.user.initPassword"
                                       //configKey 固定传值"sys.user.initPassword"
3) 响应参数
{
 msg:"1234567",
                                       //初始化密码
 code:" 200",
}
4、新增运输公司
1)接口说明
 请求地址: /biz/transportCompany
 请求方式: POST
2) 请求参数
  companyAbbreviation: "good",
                                                   //简称
  companyCode: "B2023082800391",
                                                   //公司编码
  companyName: "变好",
                                                    //公司名称
  contacts: "hao",
                                                     //联系人
  mobile: "18867898769",
                                                    //联系电话
  orgCode: "123456788999987",
                                                     //统一社会信用代码
  password: "123456",
                                                     //企业登录密码
  registeType: 2,
                                                    //1 驻区企业 2 承运企业 固定传 2
                                                     //状态 启用: "0" 禁用: "-1"
  status: "0",
  telephone: null,
                                                     //电话
  userName: "18867898769",
                                                      //企业登录账号
}
3)响应参数
   {
     msg:"操作成功",
    code:"200",
   }
```