iSTAR-2

ルート証明書インストールマニュアル

Ver1.0

目	次	
1.	<i>iS-2</i> ルート証明書ファイルをダウンロードする	1
2.	<i>iS-2</i> ルート証明書をインストールする	3

1. iS-2 ルート証明書ファイルをダウンロードする


①ブラウザ (Internet Explorer 等) を起動して、下記ダウンロードページ URL にアクセスします。

【iS-2ルート証明書ダウンロードページ URL】


http://wwwis2.fukutsu.co.jp/hp/file/iS2SSLDownload.aspx



②「ルート証明書ファイル」の『ダウンロード』 をクリックします。




③ 『保存(S)』 を、[OK] をクリックします。



④任意のフォルダに格納します。

(左記例ではCドライブ「iS-2」フォルダに 格納します)

保存する場所を決定し、[保存(\underline{S})]をクリックします。



⑤ ダウンロード完了後、[閉じる] をクリック します。


※設定により、表示されない場合があります。

以上で *iS-2* ルート証明書ファイルのダウンロードは終了です。 次項のインストール手順へ進んでください。

2. iS-2 ルート証明書をインストールする



① ダウンロードした *iS-2* ルート証明書 『VeriSignCA_G5. cer』をダブルクリックします。




「セキュリティの警告」が表示された場合は [開く(0)]をクリックします。



- ② 証明書インストール画面が表示されますので「全般」タブの[証明書のインストール(<u>I</u>)]をクリックします。
- ※証明書がインストールされていない状態では 画面左上のアイコンに×印が表示されます。



③ 証明書のインポートウィザードの開始画面が 表示されますので[次へ(N)]をクリックします。



① 『証明書をすべて次のストアに配置する(P)』をオンにします。



⑤ [参照 (<u>R</u>)]をクリックして**『信頼されたルート 証明機関』**を選択し、[次へ(<u>N</u>)]をクリックします。



⑥インストールの正常完了後、[完了]を クリックします。




⑦ルート証明書ストア 追加の画面が表示 されますので[はい(Y)]をクリックします。



⑧インポート完了後、[OK] をクリックします。



⑨ ダウンロードした *iS-2* ルート証明書『VeriSignCA_G5. cer』をダブルクリックします。



「セキュリティの警告」が表示された場合は [開く(<u>0</u>)]をクリックします。



証明書インストール画面が表示されますので「全般」タブをクリックします。

画面左上のアイコン上から赤い×印が消えていることを確認します。

以上で iS-2 ルート証明書のインストールは終了です。