

演示说明

团队：第67组 | 阶段：Phase 4 编码开发 | 日期：2026-06-05

环境说明与应用启动

1. 配置数据库并启动后端：

首先，确保设备上已安装 MySQL 数据库。

然后可以根据本地root用户的密码修改SEC-II-

2026/backend/src/main/resources/application.properties文件中的数据库连接信息。[打开配置文件](#)

```
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=ubuntu (修改为本地root用户的密码)
```

完成配置后，在项目根目录下运行以下命令启动后端服务（或者在IDE中点击按钮运行 BackendApplication.java）：

```
npm run dev:backend
```

启动成功后，后端服务将运行在 http://localhost:8080 端口。如果是首次运行，你应该会在命令台中看到类似下面的数据库初始化信息：

```
===== 数据初始化完成 =====
统计信息：
- 用户数： ***
- 需求数： ***
- 订单数： ***
Hibernate:
  select
    count(*)
  from
    reviews r1_0
- 评分数： ***
=====
```

或者你可以访问http://localhost:8080/hello，如果后端正常运行，你会在浏览器页面看到 Hello, This is Spring Boot! 的信息显示。

2. 启动前端：

首先，确保设备上已安装 Node.js。

然后在前端目录SEC-II-2026/frontend下运行命令下载前端依赖：

```
npm install
```

完成依赖下载后，运行以下命令启动前端服务：

```
npm run dev:frontend
```

启动成功后，前端服务将运行在 http://localhost:5173 端口。你可以在浏览器中访问 http://localhost:5173 查看前端页面以确定前端是否成功运行。

演示数据说明

在启动后端服务后，config/DataInnitializer.java[打开文件](#)会在数据库中自动生成一些测试数据。这些数据包括用户、需求、订单和评价。你可以在数据库中查看这些数据。

下面是用于登录的用户账号，其中号码为123456的用户为**系统默认管理员与超级管理员**：

电话号码	密码
123456	123456
13800000001	123456
13800000002	123456
13800000003	123456
13800000004	123456
13800000005	123456
13800000006	123456
13800000007	123456
13800000008	123456
13800000009	123456
13800000010	123456
13800000011	123456
13800000012	123456

其他数据（如需求、订单和评价）由DataInitializer.java生成，在系统中可以容易的看到

核心路径说明

1.登录/注册账号

前端登录和注册账号url的路径为：[/login](#)和[/register](#)。

- 在输入框中输入账号和密码，点击登录按钮，如果账号和密码正确，则会跳转到主页。如果账号和密码错误，则会显示错误提示。
- 在输入框中输入账号和密码，点击注册按钮，如果账号和密码正确，则会跳转到主页。如果注册失败，则会显示错误提示。

2.主页

前端主页路径为：[/](#)。

- 在主页中，你可以看到所有需求，点击需求卡片，可以查看需求详情。
- 你可以搜索框中输入需求关键词，可以搜索需求。
- 你可以根据需求类型筛选需求。
- 你也可以点击[发布需求](#)按钮，发布新的需求。
- 你也可以点击头像按钮，通过点击对应按钮选项，查看自己的用户页面/消息界面/管理后台（待开发）或者退出登录。

3.发布需求

前端发布需求路径为：[/create/demand](#)。

- 在发布需求页面中，你可以填写需求信息，点击发布按钮，发布新的需求。

4.需求详情

前端需求详情路径为：[/demand/:id](#)。

- 在需求详情页面中，你可以查看需求详情，点击[联系需求发布者](#)按钮，可以联系需求发布者。
- 你也可以点击[接取订单](#)按钮，将需求加入订单。

5.订单详情

前端订单详情路径为：[/order/:id](#)。

- 在订单详情页面中，你可以查看订单详情，如果是订单接取者，则可以点击[联系需求发布者](#)按钮，可以联系需求发布者。
- 如果是需求发布者，你可以点击[联系接单者](#)按钮，可以联系接单者。
- 根据身份不同，你可以点击[取消订单](#)/[开始服务](#)/[确认完成](#)按钮，将订单状态更新为完成。

6.用户信息页面

前端用户页面路径为：[/user/:id](#)。

- 在用户页面中，你可以查看该用户基本信息和收获的评价。

7.用户主页

前端用户主页路径为：</myprofile>。

- 在用户主页中，你可以查看自己的基本信息。
- 你可以点击[修改昵称按钮](#)，修改昵称。
- 你可以点击[修改头像按钮](#)，修改头像。
- 你可以点击[我的需求按钮](#)，查看自己的需求。
- 你可以点击[我的订单按钮](#)，查看自己的订单。
- 你可以点击[我的消息按钮](#)，查看自己的消息。

8.用户发布的需求

前端显示用户发布的需求页面路径为：</my/demands>。

- 在用户发布需求页面中，你可以查看自己发布的需求。
- 你可以点击需求卡片，查看需求详情。
- 你可以根据类别、状态、关键词等条件搜索发布的需求。

9.用户相关的订单

前端显示用户相关的订单页面路径为：</my/orders>。

- 在用户相关的订单页面中，你可以查看自己相关的订单。
- 你可以点击订单卡片，查看订单详情。
- 你可以根据状态、角色搜索自己相关的订单。
- 你可以评论完成的订单。

10.用户对话页面

前端显示用户对话和收到的消息页面路径为：</my/conversations>。

- 在用户收到消息页面中，你可以查看自己收到的消息。
- 你可以点击会话卡片，查看历史消息详情。

11.编辑自己发布的未被接取的需求界面

前端编辑自己发布的未被接取的需求界面路径为：</edit/demand/:id>。

- 在编辑自己发布的未被接取的需求界面中，你可以修改需求信息。