

Ventana Principal

Se explica la ventana con sus componentes y funcionalidades.



Escrito por WIN Software

Ventana Visor

La forma de ingresar a la ventana principal o al visor del módulo es dando un clic en el menú principal en la opción **Combustibles**, como se indica en el siguiente ejemplo:

The screenshot shows the AM4G software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, **Combustibles** (which is highlighted with a red border), Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar is a dashboard titled "Dashboard Home". The dashboard includes several sections: "Estados de los Activos" (Active Status) with a bar chart and a legend; "Usuarios en Línea" (Users Online) with a count of 1; "Activos" (Assets) with a count of 574; "Materiales y Repuestos" (Materials and Spares) with a count of 573; "Solicitudes de Servicio" (Service Requests) with a count of 172; and "Órdenes de Trabajo" (Work Orders) with a count of 2403. On the left side, there is a section for "Usuarios Conectados" (Connected Users) showing 1 user connected, with details for "Login: Gerente" and "Compañía: WIN Software SAS". On the right side, there is a section for "Clasificación de los Repuestos de la compañía" (Company Spares Classification) with a bar chart and a legend. At the bottom of the interface, there are navigation arrows and a page number indicator.

Imagen 13.1: Combustibles - Ir a Combustibles

Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado, al igual que los demás módulos, es posible desplazarse entre páginas < > .

Subgrupo

Esta funcionalidad se ubica en la parte superior derecha del visor, representado por medio del ícono . Se usa para filtrar grupos de registros o abastecimientos que cumplen con un conjunto de filtros o criterios. El objetivo de hacerlo es realizar un estudio posterior sobre los consumos del mes o de un determinado período.

Consecutivo ~	Referencia	Vehiculo	Fecha Consumo	Conductor	Tipo	Cantidad	Valor	Contrato
1	TEXACO	ADAV-AP-01-AMPLIFICADOR DE SONIDO	2025-02-15	Duvan Jhoan Lloreda P...	Gasolina corriente	1	14000	042-05-Suministro de combustible de gasolin...
2	TEXACO	ADAV-AP-01-AMPLIFICADOR DE SONIDO	2025-02-21	Andres Felipe Romero ...	Gasolina corriente	1	16000	042-05-Suministro de combustible de gasolin...
3	TEXACO	ADAV-AP-01-AMPLIFICADOR DE SONIDO	2025-02-21	Viviana Katherine Vásq...	Gasolina corriente	1	6700	042-05-Suministro de combustible de gasolin...

Registros por página: 100 1-3 de 3 / 3

« Primera Página < Anterior Siguiente > Última Página »

Imagen 13.2: Combustibles - Ir a Subgrupo

Al ingresar al subgrupo, se muestran los siguientes criterios de búsqueda. Cada uno aparece inicializado en un valor global que permite mostrar todos los abastecimientos. Lo que significa que de no escoger un criterio se obtiene como resultado del subgrupo el mismo conjunto de todos los registros de abastecimientos.

AM mantiene activo cualquier subgrupo visualizándose el ícono con una pelota de color rojo ; esto indica que lo que se visualiza en el visor es un subgrupo hasta que el usuario lo modifique o restablezca los valores estándar.

Se da una explicación breve de cada criterio:

Subgrupo Combustibles

FILTRAR POR CAMPOS DEL ACTIVO ASOCIADO AL COMBUSTIBLE

AC - Alias AC - Descripción AC - Serial
 AC - Cód. de Barras Int. AC - Estado AC - Ubicación Física
 AC - Cód. de Barras Prov. AC - Número Activo Fijo AC - Tipo
 AC - Código AC - Referencia

FILTRAR POR CAMPOS DEL CONSUMO

Vale Contrato FF de Consumo
 Referencia Conducto

ACEPTAR MAS + MENOS - VALORES POR DEFECTO

Imagen 13.3: Combustibles - Subgrupo

1. FILTRAR POR CAMPOS DEL ACTIVO ASOCIADO AL COMBUSTIBLE

AC - Alias: Este campo filtra los registros activos para el o los Activos cuyo Alias corresponda a los valores aquí definidos. En este campo se pueden utilizar los comodines (%).

AC – Cód. de Barras Int.: Permite seleccionar los registros que se encuentran asociadas al Activo que se encuentre con el Código de Barras Interno que el usuario ingresa en este campo y que posea una Orden.

AC – Cód. de Barras Prov.: Permite seleccionar los registros asociados a un Activo que se encuentre ligado al Código de Barras del Proveedor que se ingresó al crear el Activo.

AC - Código: Esta selección agrupa los abastecimientos cuyos Activo coincidan con el relacionado en este criterio. Es posible definir el código completo o una porción del mismo. Por ejemplo: si se escribe 341%, se seleccionan todas los abastecimientos cuyo código de Activo inicia por 341. Si se escribe %1 se seleccionan todas las OTs cuyo código de Activo finaliza en un "1". El porcentaje (%) es un carácter comodín que significa "todos". También, es posible seleccionar el Activo a través del visor del módulo de Activo. Para ello se da un clic sobre el icono  que se encuentra al lado del campo. Acto seguido se muestra la ventana de visor de Activos independiente. Allí, una vez se encuentra el Activo, se selecciona dando un clic sobre cualquiera de sus campos. A continuación, se da un clic sobre botón **Aceptar** o se hace doble clic sobre el registro seleccionado. Inmediatamente este código aparece automáticamente en el campo.

AC-Descripción: Agrupa los registros asociados a los Activos según criterios que se fundamenten en su descripción. Ejemplo: %Motor% selecciona todos los Activos, en cuya descripción, en cualquier posición, tengan la palabra "Motor".

AC-Estado: Filtra los registros de acuerdo con el "Estado" de un Activo/Equipo u objeto de mantenimiento que se encuentre en estado "activo".

AC-Número Activo Fijo: Este campo filtra los registros para el o los Activos cuyo Número de Activo corresponde a los valores aquí definidos. En este campo se pueden utilizar los comodines (%).

AC-Referencia: Agrupa los registros para el o los Activos cuya Referencia corresponda a los valores aquí definidos. En este campo se pueden utilizar los comodines (%).

AC-Serial: Esta alternativa permite filtrar los registros de acuerdo con el número serial del Activo objeto de mantenimiento, el campo acepta comodines (%).

AC-Ubicación Física: Permite la selección de los consumos cuyo Activo se encuentre en una Ubicación Física determinada. Existen dos formas de definir la Ubicación Física del Activo. La primera es seleccionando una de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono  , el cual se desactiva  y permite digitar segmentos del nombre de la Ubicación Física utilizando comodines (%) lo cual, también hace posible seleccionar un consumo cuyo Activo esté en una Ubicación Física que tenga parte del nombre igual. Por ejemplo: Cava% selecciona los registros con Activos cuya Ubicación Física empieza por la palabra Cava, independientemente de si se está hablando de la Cava de Fermentación, Maduración o Contrapresión.

AC-Tipo: Selecciona los consumos asociados a los Activos que se encuentran asociados al tipo ingresado por el usuario.

2. FILTRAR POR CAMPOS DEL CONSUMO

Vale: Agrupa los consumos según el vale o comprobante ingresado en el campo. Este campo permite usar comodines (%).

Referencia: Filtra según el número o código único que asignada a una carga de combustible. Este campo permite usar comodines (%).

Contrato: Filtra los registros cuyo contrato para combustibles se defina en este campo.

Conductor: Este campo desplegable selecciona los registros o consumos cuyo conductor (Responsable Interno - RI) se defina en este campo.

FF de Consumo: Agrupa los registros según el rango de fechas que se defina en el campo **Desde y Hasta**.