
PSFTP – program konsolowy do umieszczania/pobierania plików z serwera przy pomocy FTP Umieszczenie pliku plik.txt na serwerze




Umieszczanie zdjęć

```
psftp: no hostname specified; use "open host.name" to connect
psftp> open 149.156.115.209
login as: s400883
s400883@149.156.115.209's password:
Remote working directory is /home/skibd20/s400883
psftp> put D:\Studia\SKIBD\image1.jpg
local:D:\Studia\SKIBD\image2.jpg
psftp> put D:\Studia\SKIBD\image2.jpg
local:D:\Studia\SKIBD\image2.jpg
psftp> put D:\Studia\SKIBD\image3.jpg => remote:/home/skibd20/s400883/image2.jpg
psftp> put D:\Studia\SKIBD\image3.jpg => remote:/home/skibd20/s400883/image3.jpg
psftp> p
```


Pobieranie plików z serwera do katalogu tmp

Pliki w folderze




 WinSCP – graficzny program do przesyłania plików pomiędzy serwerem zdalnym, a komputerem lokalnym

Logowanie do serwera



Interfejs do przesyłania plików (pliki przesłane zaznaczone po stronie serwera)




Po otwarciu plik.txt początkowo nie pokazują się polskie znaki przez kodowanie ANSI ale można je łatwo zmienić na kodowanie UTF-8 i wtedy wyświetlają się poprawnie.




Zmiana domyślnego edytora


Dodanie edytora Visual Studio Code




Ustawienie go jako edytor domyślny




Wyświetlenie pliku w bardziej funkcjonalnym edytorze




Wyświetlanie z kodowaniem UTF-8




Ważne jest by pamiętać o poprawnym kodowaniu dal polskich znaków wskazane jest kodowanie UTF-8, ponieważ w innych wodowaniach mogą występować błędy wyświetlenia znaków.




Wyświetlanie z kodowaniem UTF-16 LE



Wyświetlanie z kodowaniem Mac Roman





Wyświetlanie dla kodowania Windows1252




FileZilla - klient FTP

Dodany użytkownik i przydzielone mu miejsce na dysku wraz z uprawnieniami zapisu






Połączenie się z localhost przez WinSCP




Filezilla po połączeniu



Wyświetlenie ip komputera (192.168.43.68) za pomocą ipconfig

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::fd03:416f:4338:5a61%24
    IPv4 Address . . . . . : 192.168.43.68
    Subnet Mask . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.43.1
PS C:\Users\wojte>
```


Przesłanie pliku przez WinSCP



Potwierdzenie w FileZilla

(000010)20.05.2020 00:21:38 - s400883 (::1)> 150 Opening data channel for file upload to server of "/logo.png" (000010)20.05.2020 00:21:38 - s400883 (::1)> 226 Successfully transferred "/logo.png"

Pobranie pliku z Localhost do folderu



Potwierdzenie w FileZilla

(000010)20.05.2020 00:24:59 - s400883 (::1)> 150 Opening data channel for file download from server of "/logo.png" (000010)20.05.2020 00:24:59 - s400883 (::1)> 226 Successfully transferred "/logo.png"