System obsługi biblioteki stworzony w ramach pracy inżynierskiej pod tytułem:

## "Projekt i implementacja systemu obsługi biblioteki w oparciu o technologie Django, Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, SQL."

Autor: Wojciech Kłusek

## INSTRUKCJA INSTALACJI

Płyta zawiera plik "requirements.txt", folder "library\_project" oraz niniejszą instrukcję.

## Instalacja na systemie Linux

Wymagania wstępne:

- Zainstalowany pakiet python3 w wersji >= 3.5.3,
- Zainstalowany pakiet pip3 w wersji >= 9.0.1

Informacja: Podczas instalacji pakietu python3, zazwyczaj instalowany jest także pakiet pip3.

- Uruchomić konsolę
- Będąc w katalogu w którym znajduje się plik "requirements.txt" zainstalować niezbędne pakiety wpisując polecenie:

pip3 install -r requirements.txt

```
Successfully installed Django-1.11 django-bootstrap4-0.0.7 django-braces-1.13.0 django-chartjs-1.3 pytz-2018.7 six-1.12.0 pi@raspberrypi:~/Desktop/praca-inz/library_project $
```

Rysunek 1. Informacja o prawidłowej instalacji wymaganych pakietów.

 Po instalacji pakietów pozostając w tym samym folderze przejść do folderu "library\_project" poleceniem:

cd library\_project/

• Uruchomić serwer oraz aplikację poleceniem:

python3 manage.py runserver

```
January 01, 2019 - 21:23:59
Django version 1.11, using settings 'library_project.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

Rysunek 2. Pomyślne wykonanie polecenia powinno wyświetlić następujące informacje.

Po prawidłowym starcie serwera przejść na adres: <a href="http://127.0.0.1:8000/">http://127.0.0.1:8000/</a>

## Instalacja na systemie Windows

- Należy pobrać najnowszą wersje Python 3 ze strony: https://www.python.org/downloads/oraz zainstalować ją. W instalatorze zaznaczyć opcje "Add Python 3 to PATH".
- Uruchomić konsole cmd.
- Sprawdzić czy zainstalowana wersja Pythona >= 3.6 komendą: python -V
- Sprawdzić wersje narzędzia pip komendą: **pip -V**,

  jeśli wersja < 18.0 należy zaktualizować narzędzie pip poleceniem **python -m pip install --upgrade pip**
- Będąc w katalogu w którym znajduje się plik "requirements.txt" zainstalować niezbędne pakiety wpisując polecenie:
  - pip install -r requirements.txt
- Po instalacji pakietów pozostając w tym samym folderze przejść do folderu "library\_project" poleceniem:
  - cd library\_project/
- Uruchomić serwer oraz aplikację poleceniem:
  - python manage.py runserver

```
January 01, 2019 - 21:38:19
Django version 1.11, using settings 'library_project.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Rysunek 4. Pomyślne wykonanie polecenia powinno wyświetlić następujące informacje.

Po prawidłowym starcie serwera przejść na adres: <a href="http://127.0.0.1:8000/">http://127.0.0.1:8000/</a>