
概述

树形图(英文:**tree**)是数据树的图形表示形式,以父子层次结构来组织对象。是枚举法的一种表达方式。

原型设计

标号	图表 元素	元素名	具体要求(包括边界情况)
1	图表 标题	title	 标题文本自适应图表宽度 标题不计入 chart padding 中 如果外部容器宽高减去 padding 值后发现无法插入标题,且 isScrolling 为 false,则标题不显示
2	节点	node	可调节大小字体颜色可调节是否显示可调节节点相邻的分支的粗细
3	图表	chart	可调节图表背景色可调节是否允许滚动
4	提示 框	tooltip	可调节框内文本样式可调节边框粗细可调节边框圆角弧度文本大小限定在框内不超出



配置需求

图表元素	配置项	配置要求
	titleIsShow	是否显示 title,默认值 false
	titleBackground	title 背景色,无配置使用默认值 #000
	titlePosition	title 位置, top 、bottom、left、right, 默认 top
title	titleTextMaxLength	title 标题长度,默认值 20
	titleTextPosition	title 文字对齐方式,可选项:left、center、right,默认 center
	titleFontSize	title 文字字号,默认值 16
	titleFontFamily	title 文字字体,默认值 Arial
	titleFontColor	title 文字颜色,默认值 #000
	nodesIsShow	是否显示节点,默认显示
	nodesFontSize	节点信息字体大小,默认 12
node	nodesFontFamily	节点信息字体,默认 Arial
node	nodesFontColor	节点信息字体颜色,默认黑色
	nodesCircleSize	节点大小,默认 2
	nodesLineWidth	线粗细,默认 2
	chartBackground	背景色,默认 white
	scrollingIsShow	是否允许滚动,默认允许
chart	scrollingWidth	外部容器空间不够且 isScrolling 为 true 的情况下,默认图表宽度,不包含 title
	scrollingHeight	外部容器空间不够且 isScrolling 为 true 的情况下,默认图表高度,不包含 title
	tooltiplsShow	是否显示提示框,默认显示
Tooltip	tooltipFontSize	提示框内部文字大小,默认值 12
	tooltipFontFamily	提示框内部文字字体,默认值 Arial

tooltipFontColor	提示框内部文字颜色,默认值黑色
tooltipBorde	提示框边框粗细,默认值 1
tooltipBorderRadius	提示框圆角弧度,默认值 0

功能需求

一 、展示细节信息

功能 鼠标滑动触发

用户可以操纵鼠标滑过叶及诶单来显示该节点的 value

