

WinServer ver.507

Active Directory

GABIN Floralyne

30/09/2025


Etapes :

- ☐ 3 machines sur un même réseau :
 - Un serveur (Win server)
 - Une machine cliente (Win 10,8..)
 - Un deuxième serveur secondaire (dans la dernière partie)


1ère WinServer version 507 :

Comment ouvrir la page : Ctrl+Suppr

MDP : " Btssio_*2025 "




Interface physique du gestionnaire du serveur :




Changement du nom d'utilisateur :


Cliquer sur le lien bleu du nom d'utilisateur et donner son nouveau nom,






Exemple :



Changer son adresse IP :
Cliquer sur le lien en bleu de l'adresse IPv4



Exemple :



→ Exemple :





Tableau serveur principal :


Nom Netbios :	BtsSioServer507
IP :	IP : 192.168.3.1 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : / DNS : 127.0.0.1 ou 192.168.3.1

J'ai bien modifié l'adresse IP du serveur


Ajouter des rôles : (A.D et DNS)

Aller sur l'onglet gérer : Puis ajouter des fonctionnalités





Après avoir sélectionné AD DS et le DNS confirmer son installation :




On peut maintenant voir les nouveaux rôles installés sur le serveur principal :

Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1


Rôle	Nombre de serveurs
 AD DS	1
 Facilité de gestion	
Événements	
Services	
Performances	
Résultats BPA	

Rôle	Nombre de serveurs
 DNS	1
 Facilité de gestion	
Événements	
Services	
Performances	
Résultats BPA	

Il faut à présent le nommer en tant que serveur en “contrôleur de domaine”
Cliquer sur le lien ci-dessous :



Procédons à la création du nom de domaine :
Cocher “ajouter une nouvelle forêt”




Il faut saisir un mdp qui servira en cas de problème avec le fonctionnement de l'AD :

Mdp DSRM : “ RestauDsrn*2025 “

Tableau récapitulatif nom de domaine :



Domaine :	flo-gbn.local
Mdp DSRM :	“ RestauDsrn*2025 ”
Utilisateurs (domaine) :	Administrateur : “ Btssio_*2025 ” Etudiant : Etudiantes :
Remarque(s) :	- Le niveau fonctionnel de la forêt est possible à la version 2016 uniquement. -

La gestion des profils d'utilisateur, aller sur les “Paramètres avancés du système” :



V. Création du premier utilisateur

Users>Nouveau>Utilisateur



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : flo-gbn.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @flo-gbn.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Mdp flora : btssio*2025

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : flo-gbn.local/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : flora


Nom de connexion de l'utilisateur : utilisateur1@flo-gbn.local

L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe.

< Précédent Terminer Annuler

L'utilisateur pourra garder son mdp jusqu'à ce qu'il expire.

Mon "autre utilisateur" se connecte,




WinServer ver.Prof_Avril

Active Directory

GABIN Floralyn
01/10/2025

2ème serveur secondaire, ver du prof_avril :

Pour avoir une interface physique, choisir la proposition : “Datacenter avec expérience utilisateur”



Identification de l'utilisateur Adm (même mdp que le serveur principal) :





Tableau deuxième serveur :


Nom Netbios :	WinServerProf2025
IP :	IP : 192.168.3.2 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : / DNS : 192.168.3.1
MDP :	Btssio_*2025

Domaine :	flo-gbn.local
Mdp DSRM :	“ RestauDsrM*2025 ”
Remarque(s) :	

Il faut faire attention à bien attribuer l'adresse IP sur serveur principal au serveur DNS.



La connectivité fonctionne bien :



```
Administrateur : Windows Po... x + v


Terminal Windows peut être défini comme application de terminal par défaut dans vos paramètres.

Ouvrir les paramètres

PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.3.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.3.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

Il faut configurer l'A.D.



Nommer l'A.D. en question : "flo-gbn"

Modifier :

- Entrer le nom " flo-gbn.local\administrateur "
- Le mdp : " Btssio_*2025 "

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WinServerProf2025

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

WINSERVERPROF20\administrateur

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Installer Annuler

Nommez le nom de domain rattaché, et cliquer sur “modifier” pour sélectionner la session du serveur principal :

Sécurité Windows

Informations d'identification pour une opération de déploiement

Fournir des informations d'identification pour l'opération de déploiement

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Annuler

On laisse par défaut les cases cochées :

Mettez le même mdp de restauration du domaine (en cas de problème/panne)
attribué au serveur principal

The screenshot shows the 'Options du contrôleur de domaine' (Domain Controller Options) window in the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The window title bar includes the text 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' and standard window controls. The main title is 'Options du contrôleur de domaine'. In the top right corner, it says 'SERVEUR CIBLE WinServerProf2025'. On the left, a navigation pane lists several steps: 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de domaine...' (which is highlighted with a blue bar), 'Options DNS', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configuration...', 'Installation', and 'Résultats'. The main content area is titled 'Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site'. It contains three checked checkboxes: 'Serveur DNS (Domain Name System)', 'Catalogue global (GC)', and 'Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)'. Below these is a dropdown menu for 'Nom du site' with the value 'Default-First-Site-Name'. Further down, a section titled 'Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)' contains two password fields: 'Mot de passe :' and 'Confirmer le mot de passe :', both filled with dots. At the bottom of the main area is a link: 'En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine'. The bottom of the window features a navigation bar with four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a blue border), 'Installer', and 'Annuler'.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WinServerProf2025

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site : Default-First-Site-Name


Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Les rôles sont bien apparent sur le gestionnaire de serveur du serveur secondaire :



```
PS C:\Users\Administrateur.FLO-GBN> ping 192.168.3.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.3.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.3.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur.FLO-GBN>
```

Le domaine est bien lié au serveur principal 507


VM cliente

Active Directory

GABIN Floralyn
01/10/2025

Machine cliente :

VM déjà créé en amont stocké dans mon VirtualBox :



pseudo : flo
mdp : " btssio "

Paramètres adressage IP :

Modifier les paramètres IP

Manuel

IPv4

☒ Activé

Adresse IP

192.168.3.11

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Passerelle

DNS préféré


192.168.3.1

Enregistrer

Annuler

Comment rattacher la machine cliente au domaine flora-gbn :

Il faudra les droits
administrateur de l'hôte
concerné



The image shows a Windows Security dialog box titled "Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur". The dialog box is white with a blue header bar containing the Windows Security logo and the text "Sécurité Windows". The main text reads: "Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine." Below this, there are two input fields. The first is labeled "Nom d'utilisateur" and contains the text "Administrateur". The second is labeled "Mot de passe" and contains a series of dots, indicating a password. To the right of the password field is a small eye icon. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "OK" (blue) and "Annuler" (white).

Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

Nom d'utilisateur


Administrateur

Mot de passe

OK Annuler

IV.

L'hôte communique bien avec le serveur principal 507, grâce à la fonction "réseau interne" :



```
C:\Users\flo>ping 192.168.3.1
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.3.1 avec 32 octets de données :
```

```
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.3.1:
```

```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\flo>nslookup flo-gbn.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.3.1

Nom :      flo-gbn.local
Addresses: fd17:625c:f037:2:752d:2313:d754:42e6
           192.168.3.1
```

nslookup : permet de chercher (lookup) le name server (ns) et de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de configuration.

```
C:\Users\flo>nslookup btssioserver507.flo-gbn.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.3.1


Nom :      btssioserver507.flo-gbn.local
Address:  192.168.3.1
```

La commande permettant de voir que je suis bien reconnu et rattaché au domaine flora-gbn :


```
PS C:\Users\flo> nslookup machinecliente.flo-gbn.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.3.1

Nom :      machinecliente.flo-gbn.local
Address:  192.168.3.11
```

L'apparition du nom de la machine est apparue dans l'arborescence de l'A.D.



Nom de la machine relié au domaine local



Nom Netbios :	MachineClient
IP :	IP : 192.168.3.11 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : / DNS : 192.168.3.1

mdp

Domaine :	flo-gbn.local
Utilisateurs (locaux) :	Etudiant : nom : flocliente, mdp : machinecliente Administrateur : nom : flo mdp : btssio Utilisateur : nom : flora mdp : btssio*2025
Remarque(s) :	Lors de la création d'un nouvel utilisateur pour tester la connectivité avec le second serveur, physiquement les trois VMs sont bien liés et j'ai repéré un problème de synchronisation au niveau de

	transfert de changement de donnée dans l'A.D.
--	---

Nouvel utilisateur tester la connectivité avec le second serveur :

flora-test
mdp : btssio*2025

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : flo-gbn.local/Users

Prénom : flora-test Initiales :

Nom :

Nom complet : flora-test

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

flora-test @flo-gbn.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

FLO-GBN\ flora-test

< Précédent Suivant > Annuler

VM cliente secondaire

Active Directory 4

GABIN Floralyne

26/11/2025

Machine cliente secondaire, sous **Windows 10** :


Adressage réseau

Nom Netbios :	MachineClient
IP :	IP : 192.168.3.12 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : / DNS : 192.168.3.1


mdp

Domaine :	flo-gbn.local
Utilisateurs (locaux) :	Etudiant : nom : flocliente, mdp : machinecliente Administrateur : nom : flo mdp : btssio Utilisateur : nom : flora mdp : btssio*2025 nom : machine mdp : btssio*2025
Remarque(s) :	

Tuto paramétrage du réseau Windows 10 :



Modifier l'adresse attribuée par défaut :



Choisir l'option manuel, non DHCP :

Modifier les paramètres IP

Manuel

IPv4

Activé

Adresse IP

192.168.3.12

Longueur du préfixe de sous-réseau

255.255.255.0

Passerelle


DNS préféré

192.168.3.1

Autre DNS

Enregistrer Annuler

Si la machine ne prend pas les informations,
Double clic sur le logo internet puis rejoignez le réseau




Ensuite

Paramètres réseau avancés



Modifier les options d'adaptateur

Affichez les cartes réseau et modifiez les paramètres de connexion.




Allez dans les propriétés

Double clic sur IPv4

☒ Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Configurez



Les pings doivent pouvoir fonctionner :

```
C:\Users\machine>ping flo-gbn.local

Envoi d'une requête 'ping' sur flo-gbn.local [192.168.3.1] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.3.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Rejoindre le domaine “flo-gbn.local” et changer le nom de la machine :
Paramètre>Système>Propriétés système

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

Nom complet de l'ordinateur :
 Client2

Membre d'un

☒ Domaine :


☐ Groupe de travail :

Entrer le mdp administrateur

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

 Bienvenue dans le domaine flo-gbn.local.

Sur le serveur, réactualiser l'onglet “computer” :



Enfin, redémarrer la machine Client2

