2.7=15	기巛꾸ㅁ	ビュの桂起ラ…っ	
<u>ンステム名</u> 音番号	第2章	ビル別情報マップ 画面設計	
_ 	_/// - -		機能名
			2. 3. 2 認証
			NO.MT
	2. 3. 2.	. 1 ログイン	
	0 0 0		
	2. 3. 2.	. 2 パスワード変更	

システム名 災対用ビル別情報マップ


章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.2 認証

画面名 2.3.2.1 ログイン

【1】画面定義



説

1 ブラウザより指定のURLへアクセスすると本画面を起動する。

2 ユーザID、パスワード

システム利用者は、予め決められたユーザID、パスワードを入力する。

3 [ログインボタン]

ログインボタン押下でログインチェックを実施する。

- ・OK時、地図画面へ遷移する。
- ・NG時、メッセージエリアへエラーメッセージを表示する。 なお、初回ログイン、パスワード有効期間切れの場合はパスワード変更画面を ポップアップ表示する。
 - ※ログイン失敗回数が規定回数に達した場合は、アカウントはロックされ、 管理者が所定の解除操作を行うまでログインすることはできない。

4 [パスワード変更ボタン]

・パスワード変更画面をポップアップ表示する。

システム名	章番号	機能名			
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.2 認証			
面而夕	2 3 2 1 ログイン	<u> </u>			

【2】画面項目定義

No.	項目名	コンホ゜ーネント種別		必須	項目説明			
IVU.	坝日石	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示	
1	メッセージエリア	テキストエリア			エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。			
		テキスト	_		_	_	非表示	
2	2 ユーザID テキスト				ログインするユーザのユーザIDを入力する。			
		-	入力	0	半角英数or 半角英数記号	20	空欄	
3	パスワード	テキスト			ログインするユーザのパスワードを入力する。			
		-	入力(パス ワード)	0	半角英数or 半角英数記号	20	空欄	
4	ログイン	ボタン		_	認証可能かログインチェックを実施し、地図画面へ遷移する。			
		_	_	Ī	_	_	_	
5	パスワード変更	ボタン		_	パスワード変更画	画面をポップアッフ	³ 表示する。	
		_	_		_	_	_	

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.2 認証

画面名 2.3.2.2 パスワード変更

【1】画面定義



1 ログイン画面のパスワード変更ボタン押下で当画面をポップアップ表示する。

また、初回ログイン時、パスワード有効期限切れの場合はログイン画面のログインボタン押下で当画面をポップアップ表示し、メッセージェリアへエラーメッセージを表示する。

2 ユーザID、旧パスワード

システム利用者は、予め決められたユーザID、パスワードを入力する。

3 新パスワード、新パスワード(確認)

新たに利用するパスワードを入力する。

- 4 [登録ボタン]
 - ・登録ボタン押下でパスワード変更処理を実行する。
 - ・OK時、ダイアログを表示しポップアップ画面を閉じログイン画面へ戻る。
 - ・NG時、メッセージエリアへエラーメッセージを表示する。
- 5 [キャンセルボタン]
 - ・ポップアップ画面を閉じ、ログイン画面へ戻る。

システム名	章番号	機能名			
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.2 認証			
- 画面名	2 3 2 2 パスワード薬	面			

【2】画面項目定義

No.	項目名	コンホーネント種別		必須	項目説明			
IVU.	供日石	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示	
1	メッセージエリア	テキスト			エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。			
		テキスト	_		_	ı	非表示	
2	ユーザID	テキ	-スト	0	ログインするユーザのユーザIDを入力する。			
		_	入力)	半角英数	20	空欄	
3	旧パスワード	テキスト			ログインするユーザの画面表示時のパスワードを入力する。			
		_	入力(パス	0	半角英数or	20	空欄	
			ワード)		半角英数記号			
4	新パスワード	テキ		1	新パスワードを入力する。			
		_	入力(パス ワード)	0	半角英数or 半角英数記号	20	空欄	
5	5 新パスワード(確認) テキスト			新パスワードを確認のため再入力する。				
		_	入力(パス ワード)	0	半角英数or 半角英数記号	20	空欄	
6	6 登録 ボタン		_	認証及び新パスワードの登録を行う。				
		_	_		_		_	
7	キャンセル ボタン			ログイン画面へ戻る。				
		_	-		_	-	_	

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。