システム名 災対用ビル別情報マップ 章番号 第6章 メッセージ定義書 機能名 6. 1. 1 メッセージ一覧 6. 1. 1. 1 メッセージー覧

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第6章 メッセージ定義書	6. 1. 1 メッセージ一覧

6. 1. 1. 1 メッセージー覧

No.	ID 【A:システム	メッセージ	分類	表示条件/原因	対応画面No.
1	EA0001		業務エラー	必須入力チェック	3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 2 31, 33,
2	EA0002	[0]:入力文字エラーです。0~9の半角数字以外は入力できません。	業務エラー	属性(数字)チェック	18, 19, 21, 23, 24, 26,
3	EA0003	[0]: 入力文字エラーです。半角数字またはドット(.)のみで入力して下 さい。	業務エラー	属性(数字ドット)チェック	
4	EA0004	[0]: 入力文字エラーです。半角数字またはマイナス(-)のみで入力して下さい。	業務エラー	属性(数字マイナス)チェック	
5	EA0005	[0]:入力文字エラーです。半角英数字以外は入力できません。	業務エラー	属性(半角英数)チェック	3, 14, 15, 17,
6	EA0006	[0]:入力文字エラーです。半角以外は入力できません。	業務エラー	属性(半角)チェック	
7	EA0007	[0]: 入力文字エラーです。当システムでの想定範囲外文字等は入力できません。	業務エラー	属性(全半角)チェック	6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 2 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33,
8	EA0008	[0]:入力文字エラーです。半角英数字記号以外は入力できません。	業務エラー	属性(半角英数記号)チェック	3, 6, 8, 9, 15, 17, 19, 21,
9	EA0009	[0]は無効な年月日時分です。正しい年月日時分を入力して下さい。	業務エラー	有効年月日時分チェック	6, 8, 9, 18, 23, 30, 31, 33,
10	EA0010	[0]は無効な年月日です。正しい年月日を入力して下さい。	業務エラー	有効年月日チェック	23, 24, 26,
11	EA0011	(0):入力文字エラーです。「ア〜ン」までの半角カナおよび「ア〜ン」ま	業務エラー	属性(カナ)チェック	
12	EA0012	での全角カナ、半角スペース、全角スペースのみ入力して下さい。 (0):入力文字エラーです。使用できない文字列が含まれています。	業務エラー	属性(その他共通)チェック	
13	EA0013	該当データは他のユーザから更新されました。最新の更新内容を確	業務エラー	排他チェック	7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 2
14	EA0014	認のうえ、操作をやり直して下さい。 登録済みの[0]です。未登録の[0]を入力して下さい。	業務エラー	一意チェック	26, 32, 33, 6, 8, 15, 19, 21, 31, 33,
15	EA0015	 {0}は、{1}より以前の年月日時分です。正しい年月日時分を入力して	業務エラー	年月日時分逆転チェック	18, 23, 30, 31, 33,
16	EA0016	下さい。 	業務エラー	年月日逆転チェック	23,
	EA0017	[0]を[1]件以上登録することはできません。	業務エラー	登録上限チェック	24, 26,
	EA0018	(の: 入力可能桁数をオーバーしました。(1)文字以内で入力して下さ	業務エラー	析数チェック	6, 8, 9, 24, 26,
	EA1000	り、		システムエラー	1,
		下さい。 セッションタイムアウトが発生しました。(IO)分以上操作しない場合は	ラー	セッションタイムアウト	
	EA1001	タイムアウト) ログイン画面に戻り、操作を最初からやり直して下さ	ラー		1,
	NA0001	入力情報をクリアします。よろしいですか?	業務正常系	入力クリア確認	6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 2 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33,
	NA0002	以下の内容で登録しました。	業務正常系	登録完了通知	6, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 2 26, 31, 33,
22	NA0003	ログアウトします。よろしいですか?	業務正常系		
23	NA0004	CSVを出力します。よろしいですか?	業務正常系		
24	NA0005	該当データがありませんでした。	業務正常系		
1	【B:認証】 EB0001	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	業務エラー	パスワードロック通知	2,
	EB0002	ください。 ユーザIDまたはパスワードが正しくありません。確認後再度入力して		ユーザ認証チェック	2,
	EB0003	ください。 ユーザIDまたは旧パスワードが正しくありません。確認後再度入力し		ユーザ認証チェック	3,
	EB0004	てください。	業務エラー	パスワード有効期限チェック	
		[0]日が経過しました。バスワードを変更して下さい。			2,
	EB0005	設定するパスワードは英大文字、英小文字、数字の混在で(0)文字以上、(1)文字以内としてください。	業務エラー	パスワード桁数チェック(半角英数)	3, 15, 17,
	EB0006	設定するパスワードは英大文字、英小文字、数字、記号の混在で(0) 文字以上、(1)文字以内としてください。		パスワード桁数チェック(半角英数記号)	3, 15, 17,
7	EB0007	新パスワードと新パスワード(確認)が一致していません。確認後再度入力してください。	業務エラー	確認一致チェック	3, 15, 17,
8	EB0008	過去に設定したパスワードと同じです。別のパスワードを設定してく ださい。	業務エラー	過去パスワードー致チェック	3, 17,
9	EB0009	ユーザIDと同じです。別のパスワードを設定してください。	業務エラー	パスワード妥当性チェック	15, 17,
10	EB0010	アカウントはロック中です。システム管理者に連絡してください。	業務エラー	アカウント状態チェック	2, 3,
11	NB0001	パスワードを変更してください。	業務正常系	初回ログインチェック	2,
12	NB0002	パスワードを変更します。よろしいですか?	業務正常系	パスワード変更	
13	NB0003	パスワードを変更しました。	業務正常系	パスワード変更	3,

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第6章 メッセージ定義書	6. 1. 1 メッセージ一覧

ED	00001	選択された災害情報が削除されました。最新の更新内容を確認のう	坐 弥 エニニ	災害情報有無チェック	6, 8, 9,
ED	10000	送がされた火き情報が削除されました。最初の更新内容を確認のプス、操作をやり直して下さい。	未伤エノー	火音用報有無アエグク	0, 0, 9,
ED	00002	選択されたビルの情報が削除されました。最新の更新内容を確認の うえ、操作をやり直して下さい。	業務エラー	ビルデータ情報有無チェック	6, 8, 9,
ED	00003	一覧表示件数がO件です。出力対象データがありません。	業務エラー	ファイルデータ存在チェック	5,
ED	00004	報告回数の上限を超えました。これ以上の登録はできません。	業務エラー	報告回数上限チェック	9, 10,
ED	00005	選択された災害情報が削除されました。最新の更新内容を確認のうえ、操作をやり直して下さい。	業務エラー	災害情報有無チェック	10, 11,
ED	00006	災害名が選択されていません。	業務エラー	災害名未選択エラー通知	5,
ND	00001	被災状況情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	6, 10,
ND	00002	被災状況情報を修正します。よろしいですか?	業務正常系	修正実行確認	8,
ND	00003	被災状況情報を報告履歴を含めて削除します。よろしいですか?	業務正常系	削除実行確認	7,
ND	00004	被災状況情報を削除しました。	業務正常系	削除完了通知	7,
ND	00007	被災状況情報を登録しました。	業務正常系	CSV登録完了通知	10,
[E	∃:権限グノ	レープ管理】			
EE	0001	一覧表示件数がO件です。出力対象データがありません。	業務エラー	ファイルデータ存在チェック	12,
NE	E0001	権限グループ情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	13,
NE	E0007	権限グループ情報を登録しました。	業務正常系	CSV登録完了通知	13,
[F	:ユーザ管	理		•	
EF)	0002	選択されたビルの情報が削除されました。最新の更新内容を確認の うえ、操作をやり直して下さい。		ビルデータ情報有無チェック	17,
EF)	0003	選択された権限グループの情報が削除されました。最新の更新内容を確認のうえ、操作をやり直して下さい。	業務エラー	グループ情報有無チェック	17,
EF(0004	組織コードが重複しています。組織コードを確認してください。	業務エラー	一意チェック	15, 17,
NF	-0001	ユーザ情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	15,
NF	-0002	ユーザ情報を修正します。よろしいですか?	業務正常系	修正実行確認	15,
NF	-0003	ユーザ情報を削除します。よろしいですか?	業務正常系	削除実行確認	15, 16,
NIE	-0004	ユーザ情報を削除しました。	業務正常系	削除完了通知	16.

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第6章 メッセージ定義書	6. 1. 1 メッセージ一覧

0.	ID	メッセージ	分類	表示条件/原因	対応画面No.
	【G:ビルデ-		73 /38	五小水门/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	EG0001	ー覧表示件数がO件です。出力対象データがありません。	業務エラー	ファイルデータ存在チェック	18.
	Laccor	SEXTITION OF CYCLES	JK133 J	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.5,
2	EG0002		業務エラー	ユーザ情報有無チェック	20.
2	EG0002	成にユ ケ情報が・豆然でれているため、門房できません。	未効エノ	ユーグ 情報有無 アエグノ	20,
_			AL 75	N-7++- L	10.01
3	EG0005	入力された住所が存在しません。正しい住所を入力して下さい。	業務エラー	住所存在チェック	19, 21,
4	NG0001	ビルデータ情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	19, 22,
5	NG0002	ビルデータ情報を修正します。よろしいですか?	業務正常系	修正実行確認	21,
-				12 - 2413 MEDIO	
•	NOODOO	ビルデータ情報を削除します。よろしいですか?	業務正常系	削除実行確認	20,
О	NG0003	こルノーダ情報を削除します。ようしいですが:	未伤止市术	門际天11唯祕	20,
7	NG0004	ビルデータ情報を削除しました。	業務正常系	削除完了通知	20,
8	NG0007	ビルデータ情報を登録しました。	業務正常系	CSV登録完了通知	22,
q	NG0008	備蓄品情報、および被災状況情報も同時に削除されます。本当によ	業務正堂系	削除実行確認(その2)	20.
٠	11440000	ろしいですか?	NON TENNIN	111PN SCIT REDUCC COSES	25,
	F /# -#- D				
	【H:備蓄品:		T =		
1	EH0001	一覧表示件数がO件です。出力対象データがありません。	業務エラー	ファイルデータ存在チェック	23,
2	EH0002	備蓄品件数がO件のため、登録できません。	業務エラー	件数O件チェック	24, 26,
2	NH0001	備蓄品情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	24, 27,
J	141 1000 1	開田田田代と豆塚とよう。ようしいですが:	未初正而水	立外大门唯能	24, 27,
_		# # D # # # # # 1 1 1 1 1 1 1	AL 75 - AL 7	Mr T ch (T the P	
4	NH0002	備蓄品情報を修正します。よろしいですか?	業務正常系	修正実行確認	26,
5	NH0003	備蓄品情報を削除します。よろしいですか?	業務正常系	削除実行確認	25,
6	NH0004	備蓄品情報を削除しました。	業務正常系	削除完了通知	25,
•		UM EL HATRICETTIPNO OF OTCO	NON TENNIN	1116000 1 2220	25,
7	NH0007	備蓄品情報を登録しました。	業務正常系	CSV登録完了通知	27,
′	NHUUU7	開音の 報で登録しました。	未伤止市术	USV豆稣无] 週和	27,
		#000 (= 1 = 4 # # D # #0 / \$ 1 b \$ # #0 / \$	Alle 74 Alle 7	W ## C #000 I = 1 NV /-	
8	NH0008	期限切れの備蓄品情報があります。確認してください。	業務正常系	備蓄品期限切れ通知	23,
	【I:災害一覧	ā]			
1	EI0001	既に被災状況情報が登録されているため、削除できません。	業務エラー	被災状況情報有無チェック	32,
2	EI0002	[0]を[1]件以上登録することはできません。	業務エラー	登録件数チェック	
-	LICCOL		2020-2	±3411367=77	
_	=10000	DE 1	Alk 747		
3	EI0003	既にフリーワード情報が登録されているため、削除できません。	業務エラー	フリーワード情報有無チェック	32,
4	NI0001	災害情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	31,
			l		
5	NI0002	災害情報を修正します。よろしいですか?	業務正常系	修正実行確認	33,
•		NA III III CIS — GOLVES TO		12 - 2413 MEDIO	1
•	NIOOOO	災害情報を削除します。よろしいですか?	学 数正带 5	当除宝石珠冠	22
υ	NI0003	スロ 旧形で門所しよう。みつしい・ピッか:	業務正常系	削除実行確認	32,
		Wets let to the Vision in the	alle Tria me 111 =	District the second	
7	NI0004	災害情報を削除しました。	業務正常系	削除完了通知	32,
	【J:フリーワ	'-F]			·
	EJ0001	選択された災害情報が削除されました。最新の更新内容を確認のう	業務エラー	災害情報有無チェック	29,
		え、操作をやり直して下さい。		22 III II II III I III I I I I I I I I	20,
^	E 10000		学 数テニ	※宝夕土選和エニ ******	20
2	EJ0002	災害名が選択されていません。	業務エラー	災害名未選択エラー通知	28,
-	NJ0001	フリーワード情報を登録します。よろしいですか?	業務正常系	登録実行確認	29,
3				1	
3					
	NJ0004	フリーワード情報を登録しました。	業務正常系	CSV登録完了通知	29.

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第6章 メッセージ定義書	6. 1. 1 メッセージ一覧

No.	ID	メッセージ	分類	表示条件/原因	対応画面No.
	【M:地図】				
1	ME0016	該当の(のは他のユーザから削除されました。最新の更新内容を確認のうえ、操作をやり直して下さい。	業務エラー		
2	ME0017	選択した住所の座標が取得できませんでした。再度、設定し直してください。	業務エラー		
3	ME0018	サーバーとの通信に失敗しました。	業務エラー		
4	ME0019	検索件数の上限100件を超えています。再度、検索をやり直して下さ い。	業務エラー		
5	ME0020	選択した{0}は他のユーザから削除されました。最新の更新内容を確認のうえ、操作をやり直して下さい。	業務エラー		
6	ME0021	[0]は入力可能桁数をオーバーしました。[1]文字以内で入力して下さい。	業務エラー		
7	ME0022	検索件数の上限100件を超えています。再度、検索をやり直してください。	業務エラー		
8	ME0023	[0]は、{1}と同値または小さい値です。正しい検索範囲を入力して下さい。	業務エラー		
9	ME0024	入力された検索条件では数量を満たしていませんが、結果を表示しますか?	業務エラー		
10	ME0025	[0]は検素範囲の上限を超えています。{1}以下で入力してください。	業務エラー		
11	ME0026	[0]は[1]は0~255の範囲で入力してください。	業務エラー		
12	ME0027	[0]は、[1]より以前の年月日時分です。正しい年月日時分を入力して 下さい。	業務エラー		
13	ME0028	発生地震が選択されていません。発生地震を選択のうえ、操作をや り直して下さい。	業務エラー		
14	ME0029	情報パネルの表示上限100件を超えたため、100件のみ表示しています。全ての検索結果についてはCSV出力を行い確認してください。	業務エラー		
15	ME0030	震度情報の取得に失敗しています。システム管理者にご連絡下さい。	業務エラー		
16	MN0001	(の)を登録します。よろしいですか?	業務正常系		
17	MN0002	[0]を削除します。よろしいですか?	業務正常系		
18	MN0003	(の)を変更します。よろしいですか?	業務正常系		
19	MN0004	[の]を登録しました。	業務正常系		
20	MN0005	[0]を削除しました。	業務正常系		
21	MN0006	(の)を変更しました。	業務正常系		
22	MN0007	[0]を終了します。よろしいですか?	業務正常系		
23	MN0008	PDFを出力します。よろしいですか?	業務正常系		
24	MN0009	{0}のCSVファイルを出力します。よろしいですか?	業務正常系		

).	ID	メッセージ	分類	表示条件/原因	対応画面No.
	【Z:CSV入出	力処理共通】			<u> </u>
1	EZ0001	「{0}でエラーが発生しました。 エラー内容はエラーファイルを確認して下さい。 {1}_yyyymmddhhmmss.csv]	業務エラー	エラーファイル	10, 13, 22, 27, 29,
2	EZ0002	行数:{0}行目 項目名:{1} エラーメッセージ:{1}は必須項目です。{1} を入力して下さい。	業務エラー	必須入力チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
3	EZ0003	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:入力文字エラーです。0~9の数字以外は入力できません。	業務エラー	属性(数字)チェック	10, 11, 22, 27,
4	EZ0004	行数:{0 行目 項目名:{1} エラーメッセージ:{1}:入力文字エラーです。半角数字またはドット(.)のみで入力して下さい。	業務エラー	属性(数字ドット)チェック	29,
5	EZ0005	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:入力文字エラーです。半角数字またはマイナス(-)のみで入力して下さい。	業務エラー	属性(数字マイナス)チェック	
6	EZ0006	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:入力文字エラーです。半角英数字以外は入力できません。	業務エラー	属性(半角英数)チェック	
7	EZ0007	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:入力文字エラーです。半角以外は入力できません。	業務エラー	属性(半角)チェック	
8	EZ0008	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:入力文字エラーです。当システムでの想定範囲外文字等は入力できません。	業務エラー	属性(全半角)チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
9	EZ0009	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]: 入力文字エラーです。半角英数字記号以外は入力できません。	業務エラー	属性(半角英数記号)チェック	10, 11, 22,

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第6章 メッセージ定義書	6. 1. 1 メッセージ一覧

10 EZ0010	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]は無効な年月日時分です。正しい年月日時分を入力して下さい。	業務エラー	有効年月日時分チェック	10, 11, 27,
11 EZ0011	行数:{0}行目 項目名:{1} エラーメッセージ:{1}は無効な年月日です。正しい年月日を入力して下さい。	業務エラー	有効年月日チェック	
12 EZ0012	行数:{0]行目 項目名:{1} エラーメッセージ:{1}: 入力文字エラーです。「アーン」までの半角カナおよび「アーン」までの全角カナ、半角スペース、全角スペースのみ入力して下さい。	業務エラー	属性(カナ)チェック	
13 EZ0013	行数:{0}行目 項目名:{1} エラーメッセージ:{1}:入力文字エラーです。使用できない文字列が含まれています。	業務エラー	属性(その他共通)チェック	
14 EZ0014	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:入力可能析数を オーバーしました。[2]文字以内で入力して下さい。	業務エラー	文字数チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
15 EZ0015	行数:[0]行目、エラーメッセージ:ファイルレイアウトエラーです。	業務エラー	ファイルレイアウトチェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
16 EZ0016	ファイル名が未入力です。ファイル名を指定して下さい。	業務エラー	ファイルの入力有無チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
17 EZ0017	ファイル名の拡張子が"csv"ではありません。	業務エラー	ファイル拡張子チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
18 EZ0018	ファイルサイズが0、または規定値をオーバーしました。	業務エラー	ファイルサイズチェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
19 EZ0019	ファイルの行数が規定値をオーバーしました。	業務エラー	ファイル行数チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
20 EZ0020	他のPC、ブラウザで(0)が稼働中です。この処理は並行稼働できませんので、しばらく待ってから再度取込処理を行って下さい。	業務エラー	二重起動有無チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
21 EZ0021	ファイルを読み取ることができません。	業務エラー	ファイル読取権限チェック	10, 11, 13, 22, 27, 29,
22 EZ0022	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]が重複するレコード があるため、登録できません。	業務エラー	ファイル内一意チェック	22,
23 EZ0023	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]:[2]以上[3]以下で入 カしてください。	業務エラー	緯度経度範囲チェック	29,
24 EZ0024	行数:[0]行目 項目名:[1] エラーメッセージ:[1]がデータベースに存在しません。正しい値を入力して下さい。	業務エラー	住所存在チェック 組織名存在チェック 会社名存在チェック	10, 11, 22, 27,
25 EZ0025	行数:(0)行目 項目名:(1],[2],[3] エラーメッセージ:ビルデータ情報 がデータベースに存在しません。正しい値を入力して下さい。	業務エラー	ビルデータ情報存在チェック	10, 11, 27,

No.	ID	メッセージ	分類	表示条件/原因	対応画面No.
26	EZ0026	行数:{0}行目 エラーメッセージ:報告回数の上限を超えました。これ以上の登録はできません。	業務エラー	被災状況報告回数上限チェック	11,
27	EZ0027	行数:{0 行目 項目名:{1} エラーメッセージ:{1 の値が不正です。正 しい値を入力して下さい。	業務エラー	値チェック	10, 13, 27,
28	EZ0028	行数:(0)行目 エラーメッセージ: 備蓄品管理の上限を超えました。これ以上の登録はできません。	業務エラー	備蓄品上限チェック	27,
29	EZ0029	エラーメッセージ:{1}:{2 に属するユーザが存在するため削除できません。	業務エラー	ユーザ情報存在チェック	13,

※対応画面Noの詳細は「2.1.1 画面一覧」を参照のこと。