-	ste caso de uso tem o objetivo de realizar nanutenção no cadastro de carros
	,
Ator primário	Responsável administrativo
Atores secundários	lão há
<b>Precondições</b>	Responsável deve estar autenticado no sistema.
a	Responsável acessa cadastro de carros para realizar manutenção (incluir, alteração, consulta ou exclusão)
	2. Sistema executa subfluxo com o tipo de nanutenção solicitada pelo responsável
	a. Se o responsável deseja incluir um novo cliente, o subfluxo Incluir Carro é executado;
	<ul> <li>b. Se o responsável deseja alterar um carro já cadastrado, o subfluxo Alterar carro é executado;</li> </ul>
	c. Se o responsável deseja consultar informações sobre um ou mais carros, o subfluxo Consultar é executado;
	d. Se o responsável deseja excluir um carro já cadastrado, o subfluxo Remover Carro é executado;
Fluxo Alternativo	lão Há
Fluxo Exceção (	2d) – responsável não tem perfil de administrador
	. – Sistema informa que o usuário não tem permissão le administrador para excluir um cliente
2	? – Voltar ao passo 1 do Fluxo Principal
3	B – Fim do Fluxo de Exceção
Pós-condições N	lanutenção realizada
	RN01 - Apenas os administradores podem realizar ima exclusão
Requisitos não funcionais	lão há
Autor L	eonardo Amorim, Davi, Nathan, Nicollas
Data de Elaboração	3/11/2024
Versão 1	.0 - 13/11/2024

- 1	
- 1	

Subfluxo Incluir Carro	1. O sistema solicita ao Responsável o preenchimento dos seguintes dados (o * indica que o campo é obrigatório)  - Imagem *  - Preço *  - Descrição*  - Informações Técnicas *  -Placa do carro*  2. O Responsável preenche os dados solicitados e confirma a inclusão;
	3. O sistema realiza a inclusão dos dados informados pelo Responsável;
	4. O sistema exibe uma mensagem informando que a inclusão do carro foi efetivada com sucesso;
	5. Fim do subfluxo incluir Carro
Fluxo Alternativo	(3)
	a. O responsável não preencheu um dos campos obrigatórios;
	b. Sistema informa o(s) campo(s) obrigatórios que não foi(foram) preenchido(s);
	c. Voltar para o passo 2 do subfluxo Incluir Carro;
Autor	Leonardo Amorim, Davi, Nathan, Nicollas
Data de Elaboração	13/11/2024
Versão	1.0 - 13/11/2024
	- Primeira versão;

Subfluxo Alterar Carro	1. O sistema solicita ao Responsável o numero da placa do carro que responsável deseja alterar;
	2. O Responsável preenche a placa do carro que deverá ter seus dados alterados;

Subfluxo Consultar Carro	1. O sistema solicita ao Responsável a placa do carro
	que o responsável deseja consultar;

	2. O Atendente preenche a placa do carro que deseja consultar;
	3. O sistema localiza o carro e exibe o seu Nome, Preço, Imagem, Cor, Modelo e Placa do Veículo, descrição e informações técnicas;
	4. Fim do Subfluxo Consultar Carro.
Fluxo Alternativo	(3)
	a. Sistema não encontra o carro a partir da placa digitada;
	b. Sistema informa que o carro não foi localizado.
	c. Voltar para o passo 1 do subfluxo Consultar carro;
Autor	Leonardo Amorim, Davi, Nathan, Nicollas
Data de Elaboração	13/11/2024
Versão	1.0 - 13/11/2024

1. O sistema solicita ao Responsável a placa do carro que o responsável deseja remover;
2. O Responsável preenche a placa do carro que deseja remover;
3. O sistema localiza o carro e solicita ao responsável o preenchimento do(s) motivo(s) da exclusão;
4. responsável preenche os motivos da exclusão;
5. Sistema solicita confirmação da exclusão;
6. Responsável confirma a exclusão do carro;
7. Sistema grava todo o histórico do carro excluído e realiza a exclusão com sucesso;
8. Fim do Subfluxo Remover Carro.
Não Há
(5)
a. Sistema verifica a placa do carro a ser excluído;
b. Sistema informa que o carro não consta no sistema;
c. Fim do subfluxo Remover Carro;
Leonardo Amorim, Davi, Nathan, Nicollas

Data de Elaboração	13/11/2024
Versão	1.0 - 13/11/2024