### Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológii

#### **MTAA**

Zadanie 1 – SIP Proxy (telefónna ústredňa)

Cvičenie: Piatok 8:00

Meno: Daniel Almasi

Rok: 2021/2022

# Obsah

Kde je verejne dostupná moja realizácia	.3
Programovací jazyk a použite knižnice	. 3
20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
mplementovaná funkcionalita	. 3
·	
Spustenie programu a user guide	. Е

# Kde je verejne dostupná moja realizácia

Prístup k môjmu repozitáru pre zadanie 1:

https://github.com/xalmasid/MTAA\_zadanie1

# Programovací jazyk a použite knižnice

Vo svojom zadaní som používal programovací jazyk Python 3. Link na použitú knižnicu:

https://github.com/tirfil/PySipFullProxy


Z ktorej som použil len "sipfullproxy.py", ktorá bola pozmenená z Python 2 na Python 3 na splnenie požiadaviek v zadaní 1.

# Implementovaná funkcionalita

Všetky implementovane funkcionality:

Povinne:

- Registrácia účastníka (bez nutnosti autentifikácie)
- Vytočenie hovoru a zvonenie na druhej strane




- Prijatie hovoru druhou stranou, fungujúci hlasový hovor



- Ukončenie hlasového hovoru (prijatého aj neprijatého)

### Prijate:



#### Neprijate:




#### Doplnkové:

- Možnosť zrealizovať konferenčný hovor (aspoň 3 účastníci)




- Možnosť presmerovať hovor



- Logovanie "denníka hovorov" – kto kedy komu volal, kedy bol ktorý hovor prijatý, kedy bol ktorý hovor ukončený, do ľubovoľného textového súboru v ľubovoľnom formáte

- Úprava SIP stavových kódov z zdrojovom kóde proxy, napr. "486 Busy Here" zmeníte na "486 Obsadené"



## Spustenie programu a user guide

Program sa spúšťa v classe main.py. Na konzolu vypíše IP adresu zariadenia cez, ktorú sa používateľ bude pripájať. Pri robení zadania som používal linphone. Po spustení Linphone je potreba si vytvoriť proxy účet kam sa zadá IP adresa, ktorá je na konzole vypísaná. Tuto adresu vypíše do koloniek SIP address a SIP Server address:



Je potrebná zmena z TCP, TLS na UDP. Po pridaní používateľ musí v kolónke **Network** vypnúť "Set SIP/UDP listening port". Ak ma používateľ spustený server a pridane aspoň 2 zariadenia môže medzi nimi **cez tu istú sieť** volať.