

# Linux常见命令

xbZhong

2025-08-26

[本页PDF](#)

阿里云镜像: `-i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/`

`nvidia-smi`: 针对N卡, 查看GPU型号, 显存使用情况, 使用率等

`lscpu`: 查看cpu的信息

- `P-core`: 性能核心 (支持超线程, 可以虚拟化为2个核心)
- `E-core`: 能效核心 (不支持超线程)

`lscpu | grep cache`: 显示各级缓存大小

`ls`: 查看当前目录下信息

`conda env list`: 查看已建立的虚拟环境

`conda deactivate`: 退出当前环境

`pwd`: 查看当前路径

`conda create -n videollava python = 3.10 -y`: 建立一个名为videollava的虚拟环境

`mv oldname newname`: 给文件夹命名

`conda remove --name myenv --all`: 删除名字为myenv的虚拟环境

`rm -rf your_folder_name`: 删除文件夹

`conda search qwen-vl-utils -c conda-forge`: search为寻找, 后面跟着包名, `-c conda-forge` 为社区频道

`conda install -c conda-forge qwen-vl-utils=0.0.11 -y`: `-y` 为直接同意

`uptime`: 查看系统运行时间

`uptime -s`: 查看上次运行时间

`top`: 实时监控CPU和内存使用

- 按1: 监控CPU运行情况
  - `us`: 用户态占用
  - `sy`: 系统态占用
  - `id`: 空闲率

`history`: 查看历史命令

`df -h`: 查看磁盘空间使用情况, 硬盘是永久存储的, 但读取速度很慢

- `tmpfs`: 临时文件系统, 数据存在RAM (内存) 中
- `/dev/nvme0n1p2`: 主系统分区
- `/dev/nvme0n1p1`: 存储系统启动文件
- `efivarfs`: 虚拟文件系统

`free -h`：查看内存使用情况，内存是临时存储的，断电后会丢失，读取速度极快

- `total`：总内存
- `used`：已用内存（包括缓存和缓冲区）
- `free`：完全空闲的内存
- `buff/cache`：被内核缓存和缓冲区占用的内存
- `available`：实际可用的内存

`nvcc --verison`：查看cuda版本

`tensorboard --logdir=./logs --port=6006 --bind_all`

- `--logdir`：指向你的日志目录（和 `logging_dir` 一致）
- `--port`：指定端口（默认6006）
- `--bind_all`：允许外部访问

`ps aux`：查看进程

- `ps`：Process Status（进程状态）
- `a`：显示所有用户的进程（而不仅是当前用户）
- `u`：以用户为导向的格式（显示详细信息）
- `x`：包括未关联终端的进程（如后台服务）

`kill -9 1234`：强制杀死PID为1234的进程

`ssh -L [本地端口]:[远程主机]:[远程端口] [用户名]@[服务器地址]`：将远程服务器端口转发至本地端口

## 防火墙相关

`sudo ufw status`：用管理员权限查看防火墙状态

`sudo ufw allow/deny 8080`：开放/拒绝8080端口

`sudo ufw enable/disable`：启用/禁用防火墙

## 系统服务相关

`sudo systemctl status nginx`：查看服务状态

`sudo systemctl start/stop/restart redis`：启动/停止/重启服务

`sudo systemctl enable/disable redis`：启动/取消开机自启

`tops`：衡量处理器基本运算操作的次数，单位为**万亿次/秒**

## 对比单位：

- 1 GOPS = 10亿次/秒
- 1 POPS = 1000万亿次/秒

## 模型参数

### 精度

名称	参数	位数	适用范围
全精度(FP32)	<code>torch.float32</code>	32	训练，高精度推理

名称	参数	位数	适用范围
半精度(FP16)	torch.float16	16	推理
脑浮点(BF16)	torch.bfloat16	16	Ampere架构GPU训练
TF(32)	自动启用(为FP32)	19	NVIDIA Ampere架构的矩阵运算加速
INT8	<b>1字节/参数</b> (FP32的1/4)	8-bit整数	边缘设备部署
INT4	<b>0.5字节/参数</b> (FP32的1/8)	4-bit整数	边缘设备部署

## 变体

模型权重的存储格式或优化版本，与精度绑定

名称	说明	关联精度
fp32	全精度权重	torch.float32
fp16	半精度权重	torch.float16
bf16	脑浮点权重	torch.bfloat16
tf32	计算时使用(为FP32)	自动启用

```
# 8-bit量化配置
quant_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_8bit=True,
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16
)
```

计算的时候反量化为bfloat16，存储的时候还是INT8-bit

## CUDA

### 硬件层面

- **CUDA Core**: GPU 的基本计算单元，每个核心可执行一个线程的运算
- **SM (Streaming Multiprocessor)** :
  - GPU 的计算单元，每个 SM 包含多个 CUDA Core、共享内存、寄存器等。

### 内存层次

- **全局内存 (Global Memory)** : 所有线程可访问，带宽高但延迟高（类似 CPU 的 RAM）。
- **共享内存 (Shared Memory)** : SM 内线程共享，低延迟（类似 CPU 缓存）。
- **寄存器 (Registers)** : 每个线程私有，速度最快。

### 软件层面

- **Kernel** (内核函数)
  - 在GPU上并行执行的函数
- **线程层次**

- **Thread**: 最小执行单元
- **Block**: 一组线程，共享同一SM的资源
- **Grid**: 多个Block的集合，构成一个完整的Kernel任务

## CUDA核心组件

- **CUDA驱动程序**: 提供GPU硬件的基础访问能力
- **cuDNN**: 深度学习算子优化
- **cuFFT**: 快速傅里叶变换
- **cuBLAS**: 矩阵乘法、线性代数
- **NVCC**: 编译器，把.cu文件编译成GPU可执行代码，**要匹配GPU架构！！！**