

# PDF 预览能力说明

你正在看的这份 PDF，本身就是一个 vault 附件——由 `<PdfViewer>` 组件内嵌渲染。

## 内嵌而非跳转

Markdown 里直接写

```
<PdfViewer  
src="/vault/...pdf" />
```

，阅读不离开页面

## 链接自动转卡片

普通 PDF 链接与 Obsidian 式 `[[file.pdf]]` 由

`pdfEmbedPlugin` 自动内嵌

## 侧栏与整页预览

附件自动进侧栏分组，可跳  
/viewer 整页查看

## 组件参数速查

| props                  | 默认                            | 说明                                           |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>src</code>       | 必填                            | 附件 URL： <code>/vault/</code> 前缀 + vault 相对路径 |
| <code>title</code>     | 文件名                           | 卡片标题                                         |
| <code>page</code>      | —                             | 初始定位页码                                       |
| <code>height</code>    | <code>min(75vh, 820px)</code> | 卡片高度                                         |
| <code>collapsed</code> | <code>false</code>            | 初始只显示标题条                                     |

## 翻页测试

- 这份文件共 2 页——翻到第 2 页，验证工具栏页码与滚动定位。
- 把组件写法改成 `page` 属性赋 2，可以直接从第 2 页打开。

# 你能看到这一页，说明一切正常

iframe 内嵌 + 浏览器原生 PDF 渲染 + Range 请求拖动进度条，都在工作。

## 这份文件是怎么来的

- 源文件在 `demo/site/guides/assets/demo.pdf`，与笔记同住 vault；
- dev 由 `vaultAssetPlugin` 从磁盘直接服务（支持 Range）；
- `vitepress build` 时由 `vaultAssetCopyPlugin` 增量拷贝进产物 `dist/vault/`，静态部署后照样可读。

## 试着写一个

| 写法                                                                   | 效果             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <code>&lt;PdfViewer src="/vault/guides/assets/demo.pdf" /&gt;</code> | 内嵌卡片（本页顶部的形式）  |
| <code>&lt;PdfViewer src="..." page="{2}" collapsed /&gt;</code>      | 从第 2 页打开、初始折叠  |
| <code>[演示手册] (/vault/guides/assets/demo.pdf)</code>                  | 普通链接 → 自动转内嵌卡片 |