

VMware Workstation的使用

1 软件简介

VMware Workstation (中文名“威睿工作站”)是一款功能强大的桌面虚拟计算机软件,提供用户可在单一的桌面上同时运行不同的操作系统,和进行开发、测试、部署新的应用程序的最佳解决方案。VMware Workstation可在一部实体机器上模拟完整的网络环境,以及可便于携带的虚拟机器,其更好的灵活性与先进的技术胜过了市面上其他的虚拟计算机软件。对于企业的IT开发人员和系统管理员而言,VMware在虚拟网路,实时快照,拖曳共享文件夹,支持PXE等方面的特点使它成为必不可少的工具。

虚拟机模拟计算机的操作系统,如今有很多人都会使用虚拟机,来测试系统或软件。如果想体验其他操作系统,如Mac、Linux、Windows等,根本不用重装系统,只要借助虚拟机软件即可。

2 安装VM

2.1 下载软件

github备份下载: <https://github.com/201853910/VMwareworkstation>

官网下载: <https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html>

Develop and Test for Any Platform With VMware Desktop Hypervisors



VMware Fusion Pro for Mac

The simply powerful VMware Desktop Hypervisor app for Mac. Built-in support for Windows 11 for Arm, 3D Hardware accelerated DirectX 11 graphics, ultra fast file-sharing and more.

[DOWNLOAD NOW >](#)




VMware Workstation Pro for PC

Build and test nearly any app with the world's leading desktop hypervisor app for Windows and Linux.


[DOWNLOAD NOW >](#)

然后会要求你登录BROADCOM账号,需要你注册登录你的账号,这个步骤就不在演示了


登录进去后,在My Download里面点击免费软件提供后面Here超链接




在界面上搜索软件



进入选择版本




进入下载页面




下载过程需要时间，耐心等待下载完成即可

2.2 安装软件


双击下载的安装包，启动安装向导




下一步进入用户协议界面




接受协议，下一步进入安装位置选择界面




选择好后，下一步进入体验设置界面




下一步进入快捷方式设置界面




下一步进入安装确认界面



点击安装进入安装过程页面



安装完成后进入安装结果界面



点击完成结束安装向导，到此vm安装完成。

2.3 一些参考链接

- https://blog.csdn.net/2301_78571402/article/details/138571392
- https://blog.csdn.net/m0_74850675/article/details/142179923

3 安装 AnolisOS [可选]

3.1 下载镜像

首先我们来下载操作系统镜像，打开链接地址：<https://openanolis.cn/download> 下载目前推荐的版本，如下图所示。

置顶 Anolis OS 23.4 GA 龙蜥操作系统 Anolis OS 23 是 OpenAnolis 龙蜥社区基于操作系统分层分类理论，面向上游原生社区独立选型，重视软硬件兼容性软件包的操作系统。Anolis OS 23.4 是 Anolis OS 23 系列操作系统的第五个正式版本。 说明文档 上线时间: 2026-01-04	下载
置顶 Anolis OS 23.3 RISC-V 预览版 龙蜥操作系统 Anolis OS 23 是 OpenAnolis 龙蜥社区基于操作系统分层分类理论，面向上游原生社区独立选型，重视软硬件兼容性软件包的操作系统。Anolis OS 23.3 是 Anolis OS 23 系列操作系统的第四个正式版本。 说明文档 上线时间: 2025-06-30	下载
置顶 Anolis OS 23.3 GA 推荐 龙蜥操作系统 Anolis OS 23 是 OpenAnolis 龙蜥社区基于操作系统分层分类理论，面向上游原生社区独立选型，重视软硬件兼容性软件包的操作系统。Anolis OS 23.3 是 Anolis OS 23 系列操作系统的第四个正式版本。 说明文档 上线时间: 2025-06-30	下载

本教程以23.3GA为例，点击下载后，会进入架构选择界面（一般选x86_64）

Index of /anolis/23.3/isos/GA/

../	
aarch64/	01-Jul-2025 01:53
loongarch64/	03-Jul-2025 02:11
riscv64/	25-Jul-2025 02:36
source/	01-Jul-2025 02:12
x86_64/	01-Jul-2025 01:52

选择镜像

Index of /anolis/23.3/isos/GA/x86_64/

../		
AnolisOS-23.3-x86_64-boot.iso	30-Jun-2025 11:32	1092157440
AnolisOS-23.3-x86_64-boot.iso.sha256sum	03-Jul-2025 01:59	96
AnolisOS-23.3-x86_64-dvd.iso	30-Jun-2025 12:26	15704522752
AnolisOS-23.3-x86_64-dvd.iso.sha256sum	03-Jul-2025 02:02	95
AnolisOS-23.3-x86_64.qcow2	30-Jun-2025 06:14	1122697216
AnolisOS-23.3-x86_64.qcow2.sha256sum	30-Jun-2025 06:57	93

下载最小版，安装系统的时候需要联网下载包

下载完成后记住你镜像存放的位置

4.2 创建虚拟机

打开vm workstation，新建一个虚拟机。



选择光盘映像

新建虚拟机向导

×

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可用驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

C:\Users\Administrator\Downloads\AnolisOS-23.3-x86_

浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。


帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

选择操作系统类型



设置虚拟机安装位置

新建虚拟机向导

×

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):

AnolisOS 23

1

修改名字

位置(L):

D:\virtual-machines\AnolisOS23

2

修改安装路径

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

指定磁盘容量，根据你的实际情况设置

新建虚拟机向导

×

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。

最大磁盘大小 (GB)(S):

40.0

1

修改磁盘大小，如果你磁盘空间足够建议设置大一点，建议40GB+

针对 CentOS 8 64 位 的建议大小: 20 GB

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M) 2

拆分成多个文件

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消


创建完成




编辑虚拟机



修改内存，根据你自己的实际情况修改



选择镜像




确定修改



4.3 安装系统





点击回车键等待启动

```
AnolisOS 23 x
Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
[ OK ] Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
Starting systemd-journald.service - Journal Service...
Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
Starting systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line...
Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[ OK ] Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ OK ] Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ OK ] Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ OK ] Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[ OK ] Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[ OK ] Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[ OK ] Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[ OK ] Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[ OK ] Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[ OK ] Finished systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
[ OK ] Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Reached target network-pre.target - Preparation for Network.
Starting multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller...
Starting systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database...
```

选择语言

欢迎使用 ANOLIS OS 23。

您在安装过程中想使用哪种语言？

1

中文

Mandarin Chinese

English

English

2

简体中文 (中国)

退出(Q)

继续(C)3

设置分区

安装信息摘要

ANOLIS OS 23 安装

cn帮助!

本地化

键盘(K)

汉语

语言支持 (L)

简体中文 (中国)

时间和日期(T)

亚洲/上海 时区

软件

安装源(I)

最近的镜像

软件选择 (S)

带 GUI 的服务器

系统

安装目的地(D)

已选择自动分区

KDUMP

已启用 Kdump

网络 and 主机名(N)

已连接: ens160

用户设置

Root 帐户

Root 帐户已禁用

创建用户(U)

不会创建任何用户

退出(Q)

开始安装(B)

在点击“开始安装”按钮前我们并不会操作您的磁盘。

安装目标位置

ANOLIS OS 23 安装

完成(D) 参数都确定后，点击它

cn 帮助!

设备选择

选择您想要将系统安装到的设备。在您点击“开始安装”按钮之前，选择的设备并不会被操作。

本地标准磁盘

20 GiB

 勾选上

VMware Virtual NVMe Disk
nvme0n1 / 20 GiB 空闲

此处未选择的磁盘将不会被操作。

专用磁盘 & 网络磁盘

添加磁盘(A)...

此处未选择的磁盘将不会被操作。

存储配置

☒ 自动(U) ☐ 自定义(C)

☐ 通过删除或压缩已有分区来释放空间(M)

加密

☐ 加密我的数据(E)。 接下来您将设置密码。

设置网络

安装信息摘要

ANOLIS OS 23 安装

cn 帮助!

本地化

键盘(K)
汉语

语言支持 (L)
简体中文 (中国)

时间和日期(T)
亚洲/上海 时区

软件

安装源(I)
最近的镜像

软件选择 (S)
带 GUI 的服务器

系统

安装目的地(D)
已选择自动分区

KDUMP
已启用 Kdump

网络 and 主机名(N)

已连接: ens160

用户设置

Root 帐户
Root 帐户已禁用


创建用户(U)
不会创建任何用户

确保它是已连接状

用户设置




设置好后点击**完成**，如果你密码设置比较简单，可能会提示




安装软件选择，服务器一般不需要图形界面，所以使用最小方式安装




点击**开始安装**进入安装进度页




静静的等待安装完成后重启系统



重启成功



登录系统测试网络



网络通畅，安装完成。