



**Инструкция для приложения
Витрина СНК АЗС
Версия 1.71.38**

Дата выпуска документа
17.03.2023

**Оглавление**

1. Требования	3
2. Описание работы приложения	3
3. Настройка приложения	4
4. Выбор экрана для отображения приложения	4
5. Настройка рекламных материалов	5
6. Настройка подключения к СНК АЗС	6
7. Настройка быстрого запуска из Приложения оператора СНК АЗС	7

1. Требования

- 1.1. ПО «СНК АЗС» должно быть версии 1.71.38 и выше.
- 1.2. Версия Microsoft .NET Framework должна быть 4.6 и выше.

2. Описание работы приложения

2.1. Приложение предназначено для прокрутки рекламной информации на АЗС, а так же вывода на экран корзины покупателя во время её формирования.

2.2. Во время формирования корзины покупателя на экран вместо рекламных материалов выводится окно с информацией о покупках.

ТРК	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма	Скидка	Итого к оплате	
ТРК 1	АИ-92	30.00	50.000	1500.00	0.00	3 1740.00	
	Rosneft 5w40 1л.	240.00	1.000	240.00	0.00		
1						4	
2						5	
				Сумма:	1740.00		
				Скидка:	0.00		
				Списано бонусов:	0.00		
				Начислено бонусов:	0.00		

Рис. 1 Выводимая информация корзины покупателя.

2.3. В окне 1 выводится таблица со списком товаров, топлива, с указанием цены и скидок на каждую позицию.

2.4. В окне 2 выводится информация о сумме всех покупок, сумме всех скидок, а так же информация по начислению/списанию бонусов.

2.5. В окне 3 выводится итоговая сумма к оплате.

2.6. В окне 4 выводится сообщение, сгенерированное терминалом оплаты (например - «Поднесите карту к считывателю»).

2.7. В окне 5 выводится QR-код оплаты, сгенерированный терминалом оплаты.

2.8. Приложение воспроизводит фото и видеоматериалы в следующей последовательности - воспроизведение всех видео из указанной папки, затем вывод изображений с настраиваемым временем отображения, затем цикл повторяется.




Рис. 2 Порядок воспроизведения рекламных материалов.

3. Настройка приложения

3.1. Для запуска окна настроек необходимо запустить файл ..\SNC_AZS\panelshower\Настройки Витрины СНК АЗС.bat.

3.2. Для запуска приложения без всплывающих диалоговых окон, например, при запуске с помощью планировщика задач, запустите PanelShower.exe с параметром -silent или /silent




Рис. 3 Свойства ярлыка для запуска приложения с параметром -silent.

4. Выбор экрана для отображения приложения

4.1. Нажать кнопку «Обнаружить» для обнаружения нескольких экранов, подключённых к ПК.

4.2. Нажать на окно выбора слева и в выпадающем списке выбрать нужный экран.




Рис. 4 Выбор экрана для отображения Витрины СНК АЗС.

5. Настройка рекламных материалов

Рис. 5 Раздел настроек рекламных материалов

5.1. **Путь к видеофайлам** - путь, по которому хранятся видео файлы. Нажатием кнопки «**Выбрать**» можно указать другой каталог для видеоматериалов.

5.2. **Путь к изображениям** - путь, по которому хранятся изображения. Нажатием кнопки «**Выбрать**» можно указать другой каталог для изображений.

При первом запуске приложения автоматически создаются папки для хранения видео и фотоматериалов (..\SNC_AZS\panelshower\videos и ..\SNC_AZS\panelshower\images соответственно)

5.3. **Время смены изображений, с** - время в секундах между сменой изображений.

5.4. **Задержка запуска рекламы, с** - время в секундах начала показа рекламы с момента закрытия корзины покупок.

5.5. **Цвет фона панели** - нажать кнопку "**Выбрать**" для выбора цвета панели.

ТРК	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма	Скидка	Итого к оплате
ТРК 1	АИ-92	30.00	20.000	600.00	0.00	840.00
	Rosneft 5w40 1л.	240.00	1.000	240.00	0.00	

6. Настройка подключения к СНК АЗС

Настройка приложения Витрина СНК АЗС

Выберите экран для отображения витрины
 \.\DISPLAY2 [Обнаружить]

Настройка рекламных материалов

Путь к видеофайлам: C:\SNC_AZS\panelshower\videos [Выбрать]

Путь к изображениям: C:\SNC_AZS\panelshower\images [Выбрать]

Время смены изображений, с: 5

Задержка запуска рекламы, с: 5

Цвет фона панели: #FF00FF00 [Выбрать]

Настройка подключения к СНК АЗС

Сервер: localhost

Порт: 700

Рабочее место: 0

[Сохранить и выйти]

Рис. 7 Раздел настроек подключения к серверу

6.1. **Сервер** - адрес сервера, с которого будет получаться информация о корзине.

6.2. **Порт** - порт сервера.

6.3. **Рабочее место** - параметр в "Настройках СНК АЗС" в разделе "Идентификация". При значении **0** принимает информацию от всех Рабочих мест, подключённых к серверу.

Настройки СНК-АЗС

Файл Помощь

Общие настройки

Идентификация

Администрирование

Налогообложение

Смены

Поставки топлива и ТНП

Сменные Отчеты

Корректировки в сменах

Продажи

Исправление продаж

Карты

Бонусы

ККТ

Состав чека ККТ

Синхронизация времени с ККТ

ТРК

Уровнемер

Терминалы

Интерфейс

Модули расширения

Настройка цветов

Поиск

Код АЗС в сети АЗС Продавца: 1010

Код СНК-ПЦ (процессинговый центр): 1

Имя АЗС: АЗС Тестовая

Рабочее место оператора: Не задано

Рабочее место оператора:

Рабочее место оператора:

[Сохранить настройки] [Закрыть]

Рис. 8 Окно «Настройки СНК АЗС», для просмотра номера рабочего места.

7. Настройка быстрого запуска из Приложения оператора СНК АЗС

7.1. Запустить «Настройки СНК АЗС» (все приложения «СНК АЗС» должны быть закрыты).

7.2. В разделе «Общие настройки» нажать на кнопку «...» напротив пункта «Список приложений, отображаемых в Приложении оператора».




Рис. 9 Окно настроек с указанным параметром

7.3. Откроется окно «Список параметров», в нем нажать кнопку «Добавить».

7.4. В окне «Добавить параметр» заполнить поля -

«Параметр:» - PanelShower

«Значение:» - Нажать кнопку «Вставить» и выбрать запускаемый файл в проводнике

«Отобр.ия:» - Витрина СНК АЗС




Рис. 10 Добавление приложения для быстрого запуска

7.5. Витрина СНК АЗС появится во вкладке «Приложения».




Рис. 11 Расположение Витрины СНК АЗС в Приложении оператора