自动化设计规范

• 讲师: Pansir

每个公司都有自己的统一规范,不通框架也有不通的管理规范,这里提供设计思路供参考

目录结构

目录结构规范:

- 1. 项目名称(根据服务划分): project name, 如: test tsms project
- 2. 子项目名称(根据子服务划分): child project name, 如: test tsms api
 - , test_tsms_mq, test_tsms_pile, test_tsms_kfk 等
- 3. 接口分类目录(根据api或划分): api name, function name,
 - 如: test_tsms_send_api, test_tsms_temp_api, test_tsms_mq_produce, test_tsms_kfk_consume
- 4. 接口/功能点细分(具体某个module即*.py文件): case file name,
 - 如: test_tsms_temp_api_create.py, test_tsms_temp_api_update.py, test_tsms_se nd_api_single.py, test_tsms_mq_consume_batch(批量消费)
- 5. 类名命名 Test+文件名描述: 例如: TestTsmsSendApiUpdate, TestTsmsMqConsumeBathch
- 6. 用例(函数/方法)名称: test_+ 功能+数字,例
 如: test_send_api_single_01,test_temp_api_update_02,test_mq_consume_batch_
 10

补充说明:目录分层,大致参照这个思路。如果模块细分,或版本细分,按分类逻辑加入即可,符合树 形展开逻辑就行

命名规范

- 1. 模块名 * · py: 服务名+测试点,如: test_tsms_send_api_signle · py ,表示: tsms模块, send_api 接口,signle单推功能
- 2. 测试用例类名 class xxx(): 和模块名一致: class TestTsmsSendApiSignle(),同上,但注意不使用下划线,大小写要明显
- 3. 用例名: def xxx(): test_+功能点(取至类名)+编号,如: test_send_api_signle_01,表示第一条用例
- 4. 用例标记: @pytest.mark.xxx, 每个用例都需要一个标记, 标记规则为:
 - o 可以借鉴bug级别: fatal 致命, critical 严重, normal 一般, trivial 轻微, Enhancement 建议。但是一般只用前3种: critical/normal/travial
 - o 可以自定义级别: level1, level2, level3, 等等, 具体要划分多少个级别, 根据实际情况来定, 但是一般分三级管理相对方便

参考优先级:

● 事物处理优先级:紧急/严重/重要/次要/微小

● bug级别:致命/严重/一般/轻微/建议

用例编写规范

- 1. 每个用例最好带上注释, 说明测试点
- 2. 用例中的一些关键步骤和数据要有log日志
- 3. 尽量保证用例简洁,封装完善的前置与后置动作