30.1.vue2生命周期.md 2023-09-18

## vue2 生命周期

序 号	钩子方法	用途	时机
1	beforeCreate		在实例初始化之后,进 行数据侦听和事件/侦 听器的配置之前同步调 用。
2	created	实例已完成对选项的处理,意味着以下内容已被配置完毕:数据侦听、计算属性、方法、事件/侦听器的回调函数。挂载阶段还没开始,且 \$el property 目前尚不可用。	在实例创建完成后被立 即同步调用。
3	beforeMount	相关的 render 函数首次被调用。该钩子在服务器端渲染 期间不被调用。	在实例创建完成后被立 即同步调用。
4	mounted	在 mounted 内部使用 vm.\$nextTick,保证所有的子组件 也都被挂载完成。	实例被挂载后调用。
5	beforeUpdate	在现有 DOM 将要被更新之前访问它,比如移除手动添加的事件监听器。在服务器端渲染期间不被调用,因为只有初次渲染会在服务器端进行。	在数据发生改变后, DOM 被更新之前被调 用。
6	updated	避免在此期间更改状态,在 updated 里使用 vm.\$nextTick 保证所有的子组件也都被重新渲染完毕。	在数据更改导致的虚拟 DOM 重新渲染和更新 完毕之后被调用。
7	activated	该钩子在服务器端渲染期间不被调用。	被 keep-alive 缓存的组 件激活时调用
8	deactivated	该钩子在服务器端渲染期间不被调用。	被 keep-alive 缓存的组 件失活时调用。
9	before Destroy	在这一步,实例仍然完全可用。该钩子在服务器端渲染期 间不被调用。	实例销毁之前调用。
10	destroyed	该钩子被调用后,对应 Vue 实例的所有指令都被解绑, 所有的事件监听器被移除,所有的子实例也都被销毁。该 钩子在服务器端渲染期间不被调用。	实例销毁后调用。
11	errorCaptured	此钩子会收到三个参数:错误对象、发生错误的组件实例 以及一个包含错误来源信息的字符串。	在捕获一个来自后代组 件的错误时被调用