

Coin R i c h AI名词解释

1、做单数量

做单数量就是您新建任务时需要规划的订单数量，通俗讲就是规划买几手/几笔。做单数量 跟自己在交易所的仓位大小有直接关系，一般建议做单数量为 5-7 单。若交易所仓位大的用户可以选择加大做单数量。

2、首单仓位(10-10000U)

首单仓位顾名思义就是买入第一个订单需要的金额（USDT），目前开放的首单金额为 10-10000U 之间，您可以根据自己在交易所的实际仓位自由选择首单金额。假设首单选择为 10U，五倍合约买入的就是 50U，开仓加倍后就是 100U。

3、补仓价差(0.5-50%)

补仓比例就是您规划的任务中从首单买入时的币价算起，每下跌达到您设置的补仓百分比就 帮您自动买入下一单。假如您设置的补仓比例为 3%，首单买入后，以首单买入时的币价为 基数，下跌 3%系统自动帮您买入第 2 单，第 2 单买入时的币价再下跌 3%帮您自动买入第 3 单，以此类推。

4、补仓回调(0.01-0.5%)

补仓回调比例是指建立任务中所选的币种价格一直下跌不会自动买入，当币价下跌到低点又开始上涨达到您设置的回调比例才帮您买入。回调比例建议设置为 0.01-0.5%。

5、止盈比例

止盈比例：指订单成交时达到设置的盈利百分比，默认值为 1.3%

分仓止盈比例：常用参数为 1.3%，默认参数为 1.5%

6、盈利回调(0.01-0.5%)

盈利回调是指建立任务中所选的币种价格一直上涨不会自动卖出，当币价上涨到高点又开始下跌达到您设置的回降比例才帮您卖出。建议设置为 0.01-0.5%。

7、保证金可用余额

交易所暂时可以用来划转的资金或暂时可以用来补仓的资金。

8、当前合约持仓

保证金余额 $\times$ 杠杆倍数买入后的金额

假设保证金为 100U，合约倍数为 5 倍时，当前合约持仓为 500U

9、合约余额

当前账户的价值

10、当前现货持仓

现货购买后的金额

11、马丁趋势策略

采用的是倍投补仓原理加趋势指标倍投参数为 2、4、8、16、32、64 倍等以此类推，倍投补仓后持仓浮亏百分比会下降一半

12、华尔街策略

采用的是等比数量补仓原理加趋势指标，补仓参数为 1、2、3、5、8、13、21、34、55 倍

13、顺势而为(适用于马丁趋势和华尔街双向策略)

逆势单补仓次数+首单，最高为补仓次数 4 次+1 首单=5 倍
，最高放大五倍 首单金额 $\times$ 逆势单补仓次数+首单=开仓额度

例如：逆势补仓 1 次，顺势首单开 2 倍

逆势补仓 2 次，顺势首单开 3 倍 逆势补仓 3 次，顺势首单开 4 倍

逆势补仓 4-7 次，顺势首单都只能开 5 倍

14、是否开启趋势指标

监控的是交易所 EMA4 指数平滑移动平均线，可选的时间周期为5、15、30、60 分钟，时间 越长准确性越高，但也比较容易错过行情

15、开仓加倍

首单的金额 $\times$ 2 倍，但补仓倍数还是根据首单的金额进行倍投或等比

16、策略方向

多单买涨、空单买跌、双向均买

17、止盈方式

全仓止盈：全仓盈利后卖出

尾单止盈：最后一单盈利但不足以让全仓盈利，为了减仓先让最后一单再盈利后卖出

首尾止盈：尾单加首单在盈利的状态下先行出仓

假设 BTC 补了7 仓，可以将第 1 仓和第 7 仓在盈利后卖出，此时该币种只剩下 5 仓

18、交易次数

单次循环：止盈后不再买入，但补仓还会正常进行

策略循环：卖出后会持续买入，直到循环次数用尽

19、首单额度

首次开仓买入后的金额（保证金）

20、开仓指标策略

金叉开多：适用于合约和现货出现 MACD 金叉后买入，不会无脑买入

死叉开空：适用于合约出现 MACD 死叉后买入

关闭：执行无脑买入

EMA开仓：则需要在行情出现拐点处自动开仓，周期越大越准但是也会错过行情利润，

备注：EMA区分顺势跟逆势开仓，全部关闭则卖出后市价直接买入，

21、补仓倍数

首单金额×倍数

22、是否开启防瀑布

在一分钟时间内，单一币种下跌或上涨超过防瀑布设定值，会自动暂停补仓，默认参数为 2%

23、清仓卖出

先需要暂停订单方可清仓卖出

(注意：交易所手动清除部分仓位或者全仓时会导致机器人无法执行卖出指定的数量，导致 清仓失败)

24、一键补仓

输入想要补仓的金额（保证金）直接执行市价买入

25、关闭补仓

启动该按钮后不执行补仓策略，但会正常止盈

26、我的收益

现货账单：现货交易的月盈利、当日盈利和总盈利

合约账单：合约交易的月盈利、当日盈利和总盈利

27、监控K线

监控的是币安交易所 MACD，EMA（指数平滑异同平均线）指标。5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、4 小时、8 小时

28、自定义减仓

在极端行情下，通过量化机器人，点击交易记录，可以根据自己的主观判断止损部分仓位。如果采用的是倍投补仓，可以有效的降低仓位持仓，使账户更加安全，最后一仓占比为 50%，倒数第二仓占比 25%，倒数第三仓占比 12.5%，依次类推。请谨慎使用该功能！

29、移动止盈

移动止盈相关说明，可分为三档和四档，系统第一档默认为 1.5%，止盈回撤 30%，如最大止盈回撤未超过 30% 执行第二档；如最大止盈回撤未超过 20% 执行第三档，依次类推。

假如止盈比例为 1.5% 时 止盈回撤为 30%

计算公式： $1.5\% \pm (1.5\% * 30\%)$

（注意：移动止盈开启后，分仓止盈，首尾止盈功能失效，则按照固定止盈执行）

30、MACD 趋势建仓

MACD 监测指标说明

MACD 值由负数变成正数 金叉，相对于技术形态的金叉

MACD 值由正数变成负数 死叉，相对于技术形态上的死叉

MACD 金叉开多/补多 适用于开仓及补仓
MACD 死叉开空/补空 适用于开仓及补仓

时间周期可选 5min，15min，30min，1h，4h，8h

31、批量操作

1、创建合约单选择币种，设置好杠杆倍数，保存参数到未启动

2、批量操作设置参数（根据自己参数设置）

3、批量操作一键启动

（注意：选择开仓指标，设置好首单金额，设置好补仓条件，其它默认即可，）

32、限制在线单量

限制在线单量是为了控制通过趋势开仓之后进场的交易对过多，所以对其进行限制。这限制 的内容包括多单数量和空单数量，如果同时绑定两个交易所，限制的交易单量为两个交易所 的总合，在线单量是指已经买入并且持仓的订单数量

33、保证金比例

保证金比率=维持保证金 / 保证金余额。你的持仓将在保证金比率达到 100% 时遭到强平。 维持保证金 = 仓位名义价值 * 维持保证金率 - 维持保证金速算额

保证金余额 = 钱包余额 + 未实现盈亏。你的持仓将在保证金余额 <= 维持保证金时遭到强 平。

34、盈利保护

盈利后实时从交易账户（U 本位合约账户）划转至资金账户

注：币安用户需开启万向划转权限

35、反向止盈

使用MACD 首单策略，4h、8h 金叉开多，建议在 1h 死叉卖出；4h、8h 死叉开空，建议在 1h 金叉卖出；

若首单进行补仓后，则自动执行原有的止盈方式，反向止盈不生效；若反向止盈金叉点或者死叉点为浮亏时，则执行原有止盈方式；

若选择 1h 金叉开仓，则只可以选择移动止盈或者静态止盈，反向止盈不生效；

注：适合大周期订单

36、反向止损

在 MACD 判断错误的情况下，直接止损

37、振幅

连续几根或一根 K 线，连续上涨或连续下跌产生的价差幅度
5 分钟-建议 2%；15 分钟-建议 4%；30 分钟-建议 7%；1 小时-建议 10%

38、燃料预警邮件提醒

自定义设定燃料低于多少设定值时发送邮件提醒，及时补充燃料以免造成订单的暂停

39、EMA和MACD补仓

(开启MACD 和 EMA 补仓 判断当行情下跌到你设定的百分比还需要判断是否达到MACD的条件或者是EMA的补仓条件只有满足上面的条件才会补仓，这个功能在大行情的时候非常抗跌)

40、启动顺势单补仓次数

对于补仓次数达到指定次数以上的，开启对应顺势单，并自动开启顺势而为(开启 的对应逆势单不占用在线单数)

41、斩仓和燃烧

1)、双向燃烧斩仓策略，当逆势单补仓到第 3 仓会自动开启顺势单，顺势单产生的盈利会 消耗逆势单首单的浮亏，顺势单不占用在线单数。

2)、超级全局燃烧斩仓：当逆势单补仓到第5次，会启动跨币种燃烧，所有盈利币兑 会消耗逆势单浮亏

备注：选择开启设定从第几仓开始，由于交易所对最多卖出金额有限制所以此功能对小资金用户会遇到各种燃烧不成功的案例，

42、首单挂单补仓挂单价格

即买入价格。当最新价格达到挂单价格后，系统自动市价买入的价格；