Nombre: Carlos Merino 2ASIR

Instalación de WireGuard UI y NetData

Contenido

1. Descarga del script de instalación de Netdata 1

2. Finalización de la instalación de Netdata 1

3. Dashboard principal de Netdata 2

4. Descarga de WireGuard UI 2

5. Mover el binario de WireGuard UI.....2

6. Archivo de servicio systemd para WireGuard UI 2

7. Habilitar e iniciar el servicio WireGuard UI 3

8. Pantalla de inicio de sesión de WireGuard UI 3

9. Panel principal de WireGuard UI 4


10. Configuración del servidor WireGuard.....4

11. Peers conectados 4


1. Descarga del script de instalación de Netdata

En esta captura he ejecutado el comando wget para descargar el script de instalación de Netdata desde https://get.netdata.cloud/kickstart.sh.

wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh && sh /tmp/netdata-kickstart.sh



2. Finalización de la instalación de Netdata




Aquí veo el mensaje de confirmación después de que la instalación de Netdata se haya completado correctamente. Los puntos importantes que destaco son:

- Para acceder al dashboard hay que abrir el navegador en http://IP:19999

Nombre: Carlos Merino 2ASIR

Instalación de WireGuard UI y NetData

3. Dashboard principal de Netdata



Esta es la interfaz web de Netdata a la que accedo desde http://10.0.0.108:19999. Puedo ver toda la información del servidor:

4. Descarga de WireGuard UI



Aquí he descargado el archivo tar.gz de WireGuard UI desde GitHub

5. Mover el binario de WireGuard UI

Con este comando he movido el ejecutable de WireGuard UI a /usr/local/bin/, haciéndolo accesible globalmente en el servidor:

```
sudo mv wireguard-ui /usr/local/bin/
```

6. Archivo de servicio systemd para WireGuard UI

Este es el contenido del archivo de configuración del servicio systemd que se ha creado en /etc/systemd/system/wireguard-ui.service. Las secciones principales son:

- [Unit]: Define la descripción y la dependencia (inicia después de network.target)

Nombre: Carlos Merino 2ASIR

Instalación de WireGuard UI y NetData

- [Service]: Configura el tipo de servicio, directorio de trabajo, comando de ejecución y reinicio automático
- [Install]: Define que se inicie automáticamente en el arranque (WantedBy=multi-user.target)

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/systemd/system/wireguard-ui.service *
[Unit]
Description=WireGuard UI
After=network.target

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/etc/wireguard
ExecStart=/usr/local/bin/wireguard-ui
Restart=always


[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. Habilitar e iniciar el servicio WireGuard UI

```
ubuntu@ip-10-0-0-108:~$ sudo systemctl enable wireguard-ui
sudo systemctl start wireguard-ui
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
ubuntu@ip-10-0-0-108:~$
```

8. Pantalla de inicio de sesión de WireGuard UI

Esta es la interfaz web de inicio de sesión de WireGuard UI que aparece cuando se accede a la pagina.




Nombre: Carlos Merino 2ASIR

Instalación de WireGuard UI y NetData


9. Panel principal de WireGuard UI

Este es el dashboard principal después de iniciar sesión. Se puede ver:

- Usuario conectado: Administrator:admin
- Menú lateral con secciones: MAIN, SETTINGS, UTILITIES y ABOUT
- Opciones para gestionar Wireguard Clients y Wireguard Server
- Botones para añadir nuevos clientes, aplicar configuración y cerrar sesión



10. Configuración del servidor WireGuard



11. Peers conectados

Los clientes que están conectados con su IP

