基础操作手册

表单设计器基础


介绍

表单设计器是一款可以"所见即的"式的设计表单的工具。操作很简单,只需要将你需要的**组件拖动到页面中**即可。 我们支持的组件有很多,具体如下所示



基本使用

如下图所示,只需要将你需要的组件拖动到页面中即可。



配置字段属性

以单行文本为例,配置它的字段属性



用于配置标签的标题,例如我修改成"姓名"就会显示成下面这种效果



宽度

宽度,顾名思义,就是设置组件的宽度,但是就算两个组件的宽度均不大于50%,也无法做到显示在同一行,想要显示在同一行,只能通过布局组件来实现,例如栅格布局组件。

占位内容

即当用户没有输入任何内容时的提示内容,如下图所示



默认值

即默认显示的内容

CSS类名

用于高级的CSS增强,在高级操作手册里有详细讲解

数据绑定Key

即存储到后台的数据key,如果在表单属性里设置了Online表单,就可选择online表单里的字段,否则就只能手动输入。



操作属性

可设置组件的一些属性, 例如只读、禁用等

校验

可设置一些校验属性,例如常用的有必填,如果设置了必填,则效果如下校验

☑ 必填





配置表单属性

表单属性用于对当前表单做出一些全局的修改



具体配置如下:

Online表单

可以对接配置的Online表单,只需要下拉选择你要对接的Online表单即可,选择之后会将数据同步到Online表单数据库里

标签对齐方式

可选择文本标签的对齐方式, 默认为顶部对齐



表单字段宽度

可以控制表单标签所占的宽度,默认100,最大200,最小0。标签对齐方式为顶部对齐时无效



组件尺寸

可选择组件的尺寸大小,可选值有: medium、small、mini



弹窗宽度

可更改弹窗的宽度,可以在**预览**界面查看效果


弹窗顶部距离

可更改弹窗的顶部距离,可以在**预览**界面查看效果


表单内边距

可更改表单的内边距,可以在**预览**界面查看效果 例如进行如下配置

表单内边距



 \equiv



JS增强

用于写更高级的全局JS增强,在高级操作手册里有详细讲解

CSS增强

用于写更高级的全局CSS增强,在高级操作手册里有详细讲解

上一篇: 代码实现新增自定义组件 下一篇:数据绑定映射