

代码签名证书提取指南

更新日期：2023-09-01


GlobalSign China Co., Ltd.

代码签名证书提取


a. 安装 token 驱动（注意：安装驱动时 token 不要插在电脑里）

名称	修改日期	类型	大小
GlobalSign-Safenet-Authentication-Tools-Windows-x32-10.8-R2.zip	2021/5/28 15:58	WinRAR ZIP 压缩...	9,983 KB
GlobalSign-Safenet-Authentication-Tools-Windows-x64-10.8-R2.zip	2021/5/24 17:37	WinRAR ZIP 压缩...	12,712 KB


b. 插入 token，驱动界面显示如下图所示则驱动识别成功




c. 使用 Microsoft Edge（IE 兼容模式）打开提取链接，提取链接在 Globalsign 邮件中，例如：<https://system.globalsign.com/pc/public/certificate/install.do?p=XXXXXX> 输入提取密码：（提取密码咨询客服人员）



d.输入提取密码，点击“下一步”，弹出新页面，如下图所示



e.点击“是”后，出现下图页面，选择加密提供商“eToken Base Cryptographic Provider”，点击“我同意接受订购协议”，最后点击“下一步”



弹出 token 密码框，输入 token 密码


Token 初始密码：**88888888**（如果已更改密码则输入更改后的密码）

Token 初始密码不安全，需要重置密码强度 100%（8 位以上大小写加数字）

f. 点击“安装我的证书”



g. 在弹出页面点击“是”




h. 在弹出页面点击“确定”，完成证书下载




注意：提取链接只能提取一次，如果提取页面显示私钥不存在，且 token 中没有证书，请联系客服查询


i. Safenet 界面如下图所示即为提取成功




此外，还需要手动导入中级证书，询问销售或者联系技术获取中级证书文件，操作如下图所示：



注意：当提取界面出现此报错信息，原因是 token 内部产生了孤立对象，需要手动删除它们。



方法：打开应用程序“SafeNet Authentication Client Tools”，点击齿轮，进入 token 控制台，点击展开“孤立对象”，右键选中条目，删除。重新打开提取链接提取证书。



如有任何问题或疑问请直接与我们联系，谢谢！

邮箱：support-china@globalsign.com