- 第16讲 Git TortoiseGit 使用
- 介绍
- 安装
- 添加暂存区
- 提交本地库
- 查看版本信息
- 提交远程库
- 拉取远程库
- 克隆远程仓库

第16讲 Git TortoiseGit 使用

介绍

TortoiseGit 简称 tgit,中文名海龟Git,是TortoiseSVN的Git版本,TortoiseGit是一个Git版本控制客户端,只支持神器 Windows 系统。


TortoiseGit (海龟 Git)是 TortoiseSVN 的 Git 版本,用于迁移 TortoiseSVN 到 TortoiseGit, TortoiseGit 是一个 Git 版本控制客户端,作为 Microsoft Windows 的外壳扩展实现。它在 GNU 通用公共许可协议下作为自由软件发布。 一直以来 Git 在 Windows 平台没有好用 GUI 客户端,现在 tortoisegit 的出现给 Windows 开发者带来福音。

安装

- 1. 首先去TorToiseGit官网下载安装。
- https://tortoisegit.org/download/




- 2. 下载简体中文语言包, 并安装。
- 安装后点击刷新,选择简体中文。




3. 选择路径,并检查版本信息,是否可用。

🐉 首次启动向导 - Tort	oiseGit			×
配置 git.exe				
	git.exe 完成其操作。Tortois 需要,请手动指定路径。	eGit 会尝试自动	检测可使用的 git.exe,	但如果
Git.exe 路径:	E:\Git\bin			
额外路径(E):				
git version 2.24.0	.windows.2		立即检查(H)]
推荐: Git for Win	dows			
https://gitforwind	lows.org/			
	< 上一步(B)	下一页(N) >	取消	帮助


4. 配置用户信息。



- 5. 安装好后右键鼠标。
- 出现一些新的git可视化菜单。



6. 点击设置,添加一些常用右键菜单。





添加暂存区

1. 新建文件yx.txt,右键添加添加。









提交本地库


1. 右键点击提交。



2. 提交信息


	e\git-torto	ise - 提交	- TortoiseGit	t				_		×
	naster		□新建分	支						
- 日志信息(<u>M</u>):										
提交111										
□修改上次	提交(<u>L</u>)									1/6
□设置作者	日期(D)									
□设置作者	_						添	ከበ"Signed	-off-bv"(S)
MAIFE	ш						100			
变更列表 (双	(击文件查	看差异):								
			陸線 已版	本控制 已活	秦加 已	■除	已修改	文件 子	² 模块	
		<u>N</u>) 未版本	空控制 已版 添加行数	本控制 已 混	泰加 已		已修改	文件 子	型模块	
选中: 全	部(<u>A</u>) 无 (扩展名	N) 未版本 状态			泰加 已	開除	已修改	文件 子	Ž模块	
选中: 全 路径	部(<u>A</u>) 无 (扩展名	N) 未版本 状态	添加行数	删除行数	泰加 已	開除	已修改	文件 子	Z模块	
选中: 全 路径	部(<u>A</u>) 无 (扩展名	N) 未版本 状态	添加行数	删除行数	泰加 已	■ 除	已修改	文件 子	模块	
选中: 全 路径	部(<u>A</u>) 无 (扩展名	N) 未版本 状态	添加行数	删除行数	秦加 已				J	
选中: 全 路径	扩展名 : .txt	N) 未版本 状态 已添加	添加行数	删除行数	泰加 已			文件, 总	\$计1个3	
选中: 全 路径	扩展名 : .txt	N) 未版本 状态 已添加 ERIMENTAL	添加行数	删除行数	秦加 已			文件, 总	J	
选中: 全 路径 ☑ 🗒 yx.txt	扩展名 扩展名 t.txt i.pport (EXP 版本控制的	N) 未版本 状态 已添加 ERIMENTAL	添加行数	删除行数	季加 □			文件, 总	\$计1个3	
选中: 全 路径 ☑ 🗒 yx.txt	扩展名 扩展名 txt upport (EXP 版本控制的 择子模块	N) 未版本 状态 已添加 ERIMENTAL	添加行数	删除行数				文件,总	\$计1个3	>

3. 显示提交成功




查看版本信息

1. 右键,显示日志。




2. 显示界面。



提交远程库


1. 新建一个远程库, 并复制链接。




2. 点击推送。




3. 点击管理。




4. 配置远程仓库名称与路径。



5. 点击步骤3确定。




6. 查看远端仓库文件去,确认提交仓库成功。



拉取远程库


1. 修改仓库文件。




2. 右键,点击拉取




3. 选择链接,点击确定。



4. 查看拉取差异。






克隆远程仓库

1. 右键选择克隆。



2. 复制要克隆的远程链接。点击确定。



3. 显示代码成功。

