



TERRAIN-TPC-WATER-TREE-GRASS-WINDZONE



- 1. Terrain nesnesini ekleme
- 2.Tree nesnesi
- 3. Grass nesnesi
- 4. Third Person Controller
- 5. Water nesnesi
- 6. Windzone nesnesi




1.Terrain nesnesini ekleme


- Terrain kullanılarak dağ, çukur gibi yükseltilerle oyunumuzun haritasını düzenleyebiliriz.
- Brush size,height ve opacity değerleri ile etki alanı ve yükseklik değerleri değiştirilerek yükselti yada çukur alanlar oluşturulabilir.
- Eklenen alanları silmek yada azaltmak için SHIFT + Click yapılır



1.Terrain nesnesini ekleme










- 1.Terrain nesnesini ekleme
- Terrain alanında farklı modlar bulunur.Soldan sağa doğru
- Raise/Lower terrain
- Paint Height
- Smooth heigth
- Paint texture
- Tree
- Grass






1.Terrain nesnesini ekleme

 Raise/Lower terrain ile Mouse click ile yükseltiler oluşturulur. Brush size ve opacity değerleri ayarlanır











1.Terrain nesnesini ekleme


 Paint height ile yükselti değeri vererek alan oluşturulur.»Sample target high» ile hedef yükseklik seçilir ve yeni alanlar oluşturulur. Yükseklikleri bu değeri geçemez.








- 1.Terrain nesnesini ekleme
 - Smooth height ile yükselti kenarları yumuşatılabilir.









2. Paint texture ekleme

· Oluşturulan alana ağaç eklemeden önce. Paint Texture ile yeni bir yüzey oluşturulur. Add Texture

n resim Terrain'e giydirilir.











3. Tree ekleme

 Oluşturulan alana ağaç eklemek için Terrain içinde Tree seçeneği kullanılabilir. Tree seçilip Edit

Trees/Add Tree ile texture seçilir.










4. Grass ekleme

 Oluşturulan alana grass eklemek için Terrain içinde Grass seçeneği kullanılabilir. Tree seçilip Edit Details/Add Grass Texture ile texture giydirilir.








5. Light ekleme


Oluşturulan sahneye Directional Light eklenir. Create /Light / Directional Light





6. ThirdPersonController ekleme
TPC'yi ekleyim main kamerayı TPC'ye bağlayıp


çalıştırılır sahne





bv vselim


7. Wind ayarları: Terrain settings kısmında Wind Settings for Grass ile çimlerin rüzgar ayarı yapılır.




by yselim

TERRAIN-TPC-WATER-TREE-GRASS

8. Windzone ekleme: Genel olarak sahneye rüzgar eklemek için kullanılır.





9. Sahne çalıştırılır

