

3 分钟上手：用 Cat Chat 调用 ComfyUI 生成图片（小白版）

目标：不动一行代码，让 AI 替你操作 ComfyUI 批量出图。前提：**已经按教程 1 配好一个在线 API**（没配的话先看 [教程 1 · 第一次对话](#)）。只需要三件事：**启动 ComfyUI**、**切换到导演 Agent**、**用大白话打字**。

第 1 步：先把 ComfyUI 启动起来（约 1 分钟）


Cat Chat 是「指挥官」，真正画图的是 ComfyUI，所以它必须在运行：

1. 像平时一样启动你的 ComfyUI。
2. 浏览器能打开 `http://127.0.0.1:8188` 就说明它在跑了。**保持它开着**。

没装过 ComfyUI? 先去 ComfyUI 官网装一个，这一步不在本教程范围内。

第 2 步：切换到「导演 Agent」（约 15 秒，最容易漏的一步）

打开 Cat Chat，**先在顶栏的 Agent 下拉里选中「导演 Agent」** 📱：




为什么必须先切？ 开始页那些预设卡片只负责发送指令，不会自动帮你换 Agent。出图工具是绑在「导演


Agent」身上的——不切过去，AI 手上没有出图工具，只会回你一句「我没有这个能力」。

第 3 步：一键让 AI 接管 ComfyUI (约 30 秒)

点开一个**新会话**，开始页上就有现成的卡片：



点「**通过 HTTP 调用 ComfyUI**」这张卡——预设指令会**立即自动发送**，不用打字、也不用回车：



AI 随即开始探测 ComfyUI 是否在线，并接管后续的出图操作。想打断随时点输入框右侧的红色停止键。


第 4 步：用大白话出图（约 1 分钟）

直接在输入框说你要什么，例如：

用 D:\workflows\cover_api.json 出 6 张封面，seed 1-6


这个 `.json` 是 ComfyUI 的 **API 格式 workflow**：在 ComfyUI 网页里搭好图后，菜单 → 工作流 → **导出 (API)**（旧版界面需先在设置里开启 Dev 模式，再点 "Save (API Format)"），保存成一个 json 文件即可。

AI 会自动调用 `comfyui_batch` 把任务提交给 ComfyUI，**图片直接挂回消息里**，点开看大图；真实文件落盘在 `data\generated` 目录：



第 5 步：想看进度？开任务面板（约 10 秒）


批量出图在后台跑，**不耽误你继续聊天**。点顶栏的「任务」可以看到进度、随时停止：



常见问题

Q: AI 说连不上 ComfyUI? A: 九成是 ComfyUI 没启动, 或地址不是 `http://127.0.0.1:8188`。先启动 ComfyUI; 地址不同时直接告诉 AI: 「ComfyUI 在 `http://127.0.0.1:你的端口`」。

Q: 提示没有出图工具? A: 多半是**第 2 步漏了**——没切到导演 Agent。**导演 Agent 开箱就带「ComfyUI 联动」这套工具 (18 件)**, 一般不用动:



如果你换成了别的 Agent, 去 **设置 → Agent** → 点开它 → **工具集**, 套用 **「ComfyUI 联动」** 卡再保存。


Q: 图出到哪里了? A: 消息里直接能看; 文件在 Cat Chat 工作目录的 `data\generated` 下。

Q: 想换个模型来理解我的需求? A: 底部输入区的「模型」下拉随时换 (**注意不是顶栏那个**——顶栏那个是 API)。

进阶 (可选) : 走 MCP 通道

除了上面的 HTTP 直连, 也可以让 AI 通过 MCP 调用 ComfyUI。不用手填任何表单——点开始页的 **「设置本地 Comfy MCP」** 卡, 回车发送, AI 会按 ComfyUI 官方指南自己干完所有事: 探测本机 ComfyUI 的 Python 环境 → 安装 `comfy-mcp` → 注册进 Cat Chat。

装完 (或任何时候) 都能在 **设置 → 连接状态 → MCP 服务** 里看到已注册的服务器, 旁边可以「测试 / 重连 / 删除」:



- 前提：第 1 步的 API 已配好（AI 得有模型才能干活）；ComfyUI 最好在运行中——AI 会优先挑正在运行的那个环境，本地有多个 ComfyUI 且都没启动时，它会停下来问你用哪个。
- 装完后按 AI 的提醒，到 **设置** → **Agent** → **工具集** 里勾选启用 MCP 引入的 comfy 工具（**MCP 工具不会自动开启**）。
- 面板里也留着手动添加的表单（展开「新增 MCP 服务器」），但一般用不着——让 AI 装更省事。
- 状态是**惰性连接**：只有这一轮激活的 Skill 要用它时才会拉起进程，所以平时不显示「已就绪」是正常的。

新手用前面的 HTTP 直连就够了，MCP 属于可选项。