



Fecha: 21/07/2026

Versión: 2.0

[Versión del Producto]

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Jefe del Área.

© Área de Sistemas - Todos los derechos reservados

MANUAL DE USUARIO

(Para personas sin conocimientos de programación)

Versión: 2.0

Área Responsable: Subgerencia de Contabilidad / Gerencia de Tributación

Desarrollador: Poma De la cruz Yessly Josselyn

Tecnología: Python

1. ¿Qué es este sistema?

Este sistema ayuda a convertir y validar archivos del PLE de Ventas en formato SIRE. Está pensado para que cualquier usuario pueda:

- Convertir archivos TXT grandes en archivos Excel listos para revisar.
- Validar documentos y detectar posibles duplicados.
- Trabajar con información de ventas y comprobantes de manera más sencilla.

2. ¿Para quién es?


Para personal administrativo, contable o tributario que necesita procesar archivos SIRE/PLE

3. ¿Cómo iniciar el sistema?

1. Abra la carpeta del proyecto.

D:\YESS\codigo_PLE_VENTAS

Click en Abrir con Code




2. Abra una terminal o línea de comandos.

Si no está abierta directamente presione **ctrl + ñ**


Escriba en la terminal: **streamlit run app.py**

Enter.



```
PS D:\YESS\codigo_PLE_VENTAS> streamlit run app.py
```

3. Active el entorno virtual si ya existe:



```
PS D:\YESS\codigo_PLE_VENTAS> streamlit run app.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://10.22.80.81:8501
```

Ejecute el comando:

4. Abra su navegador y vaya a <http://localhost:8501>.




5. Guía rápida de uso

Opción 1: Convertidor SIRE/PLE


1. En la aplicación, elija el tipo de archivo TXT:
 - **CON encabezados:** si su archivo ya tiene nombres de columnas en la primera fila.
 - **SIN encabezados:** si su archivo contiene solo datos.
2. Seleccione el archivo TXT desde su computador.
3. Presione el botón para procesar el archivo.

4. Cuando termine, descargue el archivo Excel generado.



Opción 2: Validador Documental

1. Seleccione su archivo Excel (.xlsx) que contiene los datos a validar.
2. Presione el botón para iniciar la validación.
3. Revise los resultados en pantalla:
 - Total de filas procesadas
 - Hojas leídas
 - Duplicados detectados
4. Descargue el reporte de duplicados si se detectaron.



Opción 03: Ordenar Boletas (Ordenador de comprobantes)

1. En la aplicación, seleccione la herramienta "Ordenar Boletas" o similar.

2. Cargue el archivo Excel o TXT con los comprobantes de venta.
3. Elija el criterio de orden (por fecha, número de comprobante, cliente, etc.).
4. Presione "Ordenar" y espere a que se genere el archivo ordenado.
5. Descargue el resultado y verifique que los comprobantes estén en el orden esperado.




Opción 04: Conciliador PLE Ventas

1. Abra la sección "Conciliador PLE Ventas" en la aplicación.
2. Cargue el archivo PLE de ventas y, si aplica, el archivo de control o auxiliares que quiera comparar.
3. Configure las reglas de conciliación (por ejemplo: comparar serie y número, importe y fecha).
4. Ejecute la conciliación.
5. Revise el reporte: partidas conciliadas, partidas no conciliadas y discrepancias. Descargue el reporte para revisión contable.



Opción 05: Separador PLEVentas (Separar por hojas)

1. Use la herramienta "Separador PLEVentas" cuando necesite dividir un PLE grande en hojas o archivos más pequeños.
2. Cargue el archivo PLE (TXT o Excel).
3. Seleccione el criterio de separación (por hoja, por mes, por rango de filas, por serie, etc.).
4. Presione "Separar" y espere a que se creen las hojas/archivos.
5. Descargue los archivos resultantes y verifique que cada parte contiene los registros esperados.



6. Consejos útiles

- Use archivos TXT bien formateados con separadores correctos para evitar errores.
- Si el archivo es muy grande, sea paciente; el proceso puede tardar algunos minutos.
- Guarde siempre una copia de los archivos originales antes de procesarlos.
- Si necesita procesar varios archivos, hágalo uno por uno para evitar confusiones.

7. Problemas comunes y soluciones

No abre la aplicación en el navegador

- Asegúrese de que streamlit run app.py se haya ejecutado sin errores.
- Use la dirección <http://localhost:8501>.
- Si ya está abierta otra aplicación en el mismo puerto, cierre esa aplicación o cambie el puerto.

El archivo no se procesa correctamente

- Revise si el archivo está en formato TXT o Excel compatible.
- Verifique que el archivo TXT tenga el separador correcto (generalmente |).

- Si el archivo tiene encabezados, elija la opción "CON encabezados".

Aparece un error de memoria

- Cierre otros programas para liberar RAM.
- Si el archivo es muy grande, divídalo en partes más pequeñas.

8. Dónde encontrar ayuda

- Consulte a su equipo de soporte técnico interno.
- Si el proyecto tiene documentación adicional en la carpeta del repositorio, revísela.
- Para dudas de uso, pida asistencia a la Subgerencia de Contabilidad o la Gerencia de Tributación

MANUAL TÉCNICO

(Para programadores / equipo de desarrollo)

Versión: 2.0

Área Responsable: Subgerencia de Contabilidad / Gerencia de Tributación

Desarrollador: Poma De la cruz Yessly Josselyn

Tecnología: Python

1. Descripción general

Este sistema procesa archivos SIRE/PLE de ventas con una interfaz web construida en Streamlit. Permite:

- Convertir archivos TXT de SIRE a Excel.
- Validar y normalizar documentos Excel.
- Detectar registros duplicados y generar reportes.

Está diseñado para ser usado localmente y trabajar con grandes volúmenes de datos.

2. Requisitos técnicos

- Python 3.8 o superior
- Streamlit
- Pandas
- XlsxWriter
- OpenPyXL

Dependencias completas en requirements.txt.

3. Estructura del proyecto

- app.py: Punto de entrada de la aplicación Streamlit.
- config.py: Configuración global y parámetros de procesamiento.
- pages/: Páginas de la aplicación web.
 - 1_🔄_Convertidor_SIRE.py
 - 2_📊_Validador_Documental.py
- src/sire_core.py: Lógica principal de conversión y validación de SIRE.
- src/etl/processor.py: Procesamiento ETL y validación documental.
- logs/: Registros de ejecución.

4. Componentes principales

4.1 app.py

- Inicializa la aplicación Streamlit.
- Carga la configuración del sistema.
- Navega entre las páginas disponibles.

4.2 config.py

- Define valores como el tamaño máximo de archivo y el separador de campos.
- Ajuste MAX_FILE_SIZE_MB, MAX_ROWS_PER_SHEET, CHUNK_SIZE, ENCODING, SEPARATOR según necesidades.

4.3 pages/1_🔄_Convertidor_SIRE.py

- Interfaz para convertir archivos TXT a Excel.
- Permite elegir si el archivo incluye encabezados o no.
- Muestra el progreso de procesamiento.

4.4 pages/2_📊_Validador_Documental.py

- Interfaz para validar archivos Excel.
- Genera métricas y reportes de duplicados.
- Permite descargar resultados.

4.5 src/sire_core.py

- Contiene las clases y funciones encargadas de:
 - Leer archivos TXT.
 - Validar formato SIRE.
 - Convertir datos a DataFrames.
- - Generar archivos Excel.

4.6 src/etl/processor.py

- Procesa datos ya cargados de Excel.
- Normaliza códigos y campos.
- Detecta duplicados y crea reportes.

5. Instalación y ejecución

1. Clonar el repositorio.
2. Crear y activar un entorno virtual:
 - Windows: `python -m venv venv` y `venv\Scripts\activate`

- Linux/macOS: `python3 -m venv venv y source venv/bin/activate`

3. Instalar dependencias:

`pip install -r requirements.txt`

4. Ejecutar aplicación:

`Streamlit run app.py`

6. Desarrollo y mantenimiento

- Para agregar nuevas páginas, cree un nuevo archivo en `pages/`.
- Si necesita nueva lógica de procesamiento, agrégela en `src/`.
- Mantenga `config.py` como el único lugar para parámetros globales.
- Use logging para capturar errores e información de ejecución.

7. Configuración clave

- `APP_TITLE`: Título visible de la aplicación.
- `APP_VERSION`: Versión actual.
- `MAX_FILE_SIZE_MB`: Límite de tamaño por archivo.
- `MAX_ROWS_PER_SHEET`: Máximo de filas que puede contener cada hoja Excel.
- `CHUNK_SIZE`: Número de filas procesadas por lote.
- `ENCODING`: Codificación de entrada para TXT.
- `SEPARATOR`: Separador de campos en archivos TXT.

8. Manejo de errores y logs

- Revise los archivos en `logs/` para detalles de ejecución.
- Use mensajes claros para identificar el origen de fallas.
- Si la aplicación encuentra problemas de memoria, reduzca `CHUNK_SIZE` o procese archivos más pequeños.

9. Buenas prácticas

- Validar los datos de entrada antes de procesarlos.
- Mantener los archivos de entrada y salida separados.
- Usar nombres de archivo descriptivos.
- Probar cambios en un entorno de desarrollo antes de desplegar en producción.

10. Información adicional

- El sistema se ejecuta localmente y no envía datos a servidores externos.
- El equipo de desarrollo debe revisar y actualizar este manual cuando se lance una nueva versión.

11. CONTACTO

Para consultas técnicas o reportes de errores:

- **Desarrollador:** Yessly Poma de la Cruz
- **Área:** Subgerencia de Contabilidad / Gerencia de Tributación
- **Correo:** yessly.poma@unmsm.edu.pe