




서블릿 리스너 동작 구조

Servlet Container





서블릿 리스너란?

서블릿 리스너란, 웹 컨테이너가 관리하는 라이프 사이클 사이에 발생하는 이벤트를 감지하여 해당 이벤트가 발생 시 해당 이벤트에 대한 일련의 로직을 처리하는 인터페이스를 말한다.

서블릿 이벤트 사용 용도

- 1. 웹 컨텍스트가 초기화되는 경우
- 2. 세션이 생기거나 소멸되는 경우
- 3. 요청 정보의 속성이 바뀌는 경우



서블릿 이벤트 리스너 종류

- 1. ServletContextListener
 - 웹 애플리케이션의 시작과 종료 시 자동으로 발생하는 이벤트
- 2. ServletContextAttributeListener
 - 웹 컨테이너에 저장된 속성의 값이 변경될 경우 발생하는 이벤트
- 3. HttpSessionListener
 - HTTP 세션이 생성되거나 종료되는 시점에 발생하는 이벤트
- 4. HttpSessionAttributeListener
 - HTTP 세션에 대한 속성의 값이 변경될 경우 발생하는 이벤트
- 5. HttpSessionActivationListener
 - HTTP 세션이 활성화 또는 비활성화가 발생하려 할 때 감지
- 6. HttpSessionBindingListener
 - 현재 세션에 객체가 추가되거나 해제될 때 발생하는 이벤트



ServletContextListener

| 발생 시점 | 컨텍스트가 생성, 소멸되었을때 발생 어플리케이션 생성,소멸시 |
|--------|--|
| 매소드 종류 | contextInitialized(ServletContextEvent e): void 웹 컨테이너가 처음 구동되어 / ServletContext가 생성되었 을때 작동하는 매소드 |
| | contextDestoryed(ServletContextEvent e): void 웹 컨테이너가 종료될 때 실행되는 메소드 / ServletContext 가 소멸 되었을때 작동하는 매소드 |



ServletContextAttributeListener

| 발생 시점 | ServletContext 객체에 속성이 추가, 삭제, 수정될 때 발생 |
|--------|--|
| 메소드 종류 | attributeAdded(ServletContextAttributeEvent e): void 새로운 속성 값이 추가될 때 실행되는 메소드 |
| | attributeRemoved(ServletContextAttributeEvent e): void 속성 값이 제거될 때 실행되는 메소드 |
| | attributeReplaced(ServletContextAttributeEvent e): void 속성 값이 변경될 때 실행되는 메소드 |



HttpSessionListener

| 발생 시점 | HttpSession 객체가 생성되거나 소멸될 때 발생 |
|--------|---|
| 메소드 종류 | sessionCreated(HttpSession e) : void 세션이 생성되었을 경우 실행되는 메소드 |
| | sessionDestoryed(HttpSession e) : void 세션이 무효화 되었을 경우 실행되는 메소드 |



HttpSessionAttributeListener

| 발생 시점 | HttpSession에 대한 속성 값이 변경될 경우 발생 |
|--------|---|
| 메소드 종류 | attributeAdded(HttpSessionBindingEvent e): void 세션에 새로운 속성 값이 추가될 때 실행되는 메소드 |
| | attributeRemoved(HttpSessionBindingEvent e): void 세션에 속성 값이 제거될 때 실행되는 메소드 |
| | attributeReplaced(HttpSessionBindingEvent e): void 세션에 속성 값이 변경될 때 실행되는 메소드 |



HttpSessionActivationListener

| 발생 시점 | HttpSession이 새로 생성되어 활성화 될 경우 발생 |
|--------|---|
| 메소드 종류 | sessionDidActivate(HttpSessionEvent e): void 세션이 활성화 될 때 실행 |
| | sessionWillPassivate(HttpSessionEvent e): void 세션이 비활성화 되려고 할 때 실행 |



HttpSessionBindingListener

| 발생 시점 | 사용자의 현재 세션에 바인딩 되거나 해제될 객체가 발생할 경우 감지 |
|--------|---|
| 메소드 종류 | valueBound(HttpSessionBindingEvent e): void 객체가 세션에 연결될 때 발생하는 이벤트를 실행 |
| | valueUnBound(HttpSessionBindingEvnet e): void 객체가 세션으로부터 연결이 해제될 때 발생하는 이벤트를 실행 |