



WINDOWS専用フリーソフト

罫彩

ノートの書き心地と、デスクトップ付箋の手軽さをひとつに。

3分で使い始める

1

ZIPを展開する

ダウンロードしたZIPを右クリックし、[すべて展開] を選びます。ZIPの中から直接起動しないでください。

2

Keisai.exe を起動する

展開したフォルダー内の Keisai.exe をダブルクリックします。インストール作業はありません。

3

文章を入力する


赤い縦罫線の右側をクリックして入力します。内容や装飾は自動で保存されます。

最初の起動時

Windowsの保護画面が表示された場合は、配布ページのSHA-256とZIPの値を確認してください。本アプリはデジタル署名されていません。

対応環境: Windows 10 / 11 (64-bit) 発行: 2026年8月25日

画面の見かた



1 タイトルバー

ドラッグで好きな場所へ移動できます。位置とウィンドウサイズは自動保存されます。

2 書式ツールバー

フォント、サイズ、色、太字などを選択範囲や現在位置へ適用します。

3 ノート本文

文字の下端が罫線へ自然に合い、赤い縦罫線より右側へ入力されます。

4 背景と自動起動

10種類の背景から選択できます。自動起動は必要なときだけ明示的に有効化します。

5 サイズ変更

右下をドラッグして、付箋を見やすい大きさへ変更できます。

閉じる・最小化

[×] や最小化を押すと、アプリは終了せずタスクトレイへ隠れます。完全な終了方法は5ページをご覧ください。

文章を書く・整える

書式ツールバー

太字	斜体	下線	取消線	中央	箇条書き	フォント	サイズ	文字色
B	/	U	S	=	・	Yu Gothic UI	14	黒

選択した文字を変更

文字をドラッグして選択し、フォント・サイズ・色または装飾ボタンを選びます。

これから入力する文字を変更

選択範囲がない状態で書式を選ぶと、カーソル位置から入力する文字へ反映されます。

カーソル位置の書式がツールバーに反映

カーソルを移動したり文字を選択したりすると、その位置のフォント・サイズ・文字色・装飾状態がツールバーへ表示されます。続けて別の範囲を同じサイズや色へ変更するときも、現在の状態を確認してから操作できます。

フォントを選ぶ

- PCにインストールされているフォントを一覧から選べます。
- よく使うフォントには星印を付けられ、一覧の上部へ表示できます。
- 別のPCに同じフォントがない場合、表示が置き換わることがあります。

中央揃え

中央揃えにしたい段落へカーソルを置くか、複数段落を選択して「中央」ボタンを押します。もう一度押すと解除できます。

箇条書き

- 項目にしたい段落へカーソルを置き、「箇条書き」ボタンを押します。
- Enterで次の項目を作成します。空の項目でEnterを押すと箇条書きを終了します。
- 長い項目は2行目以降も文字の開始位置へ自然に揃います。
- 同じ項目の中だけで改行したいときは Shift + Enter を押します。

取り消し

入力や書式変更を戻すときは Ctrl + Z、やり直すときは Ctrl + Y を使えます。

背景・保存・持ち運び

10種類の背景

レモン	さくら	ミント	空	アイボリー
ラベンダー	ピーチ	アクア	グレー	モカ

保存は自動

本文、文字装飾、背景、ウィンドウの位置と大きさは自動保存されます。本文と外観、ウィンドウ位置は別ファイルに分け、アプリと同じフォルダー内の data へ保存します。

主な保存ファイル

本文・外観: data/sticky-note.json
位置・サイズ: data/window-state.json

バックアップ

各保存ファイルの直前データを .bak または backup.json として残します。

位置とサイズは、モニター数・配置・解像度・作業領域・拡大率の組み合わせごとに最大12件保存します。自宅と職場で異なる位置を使い分けられます。

USBメモリやGoogle Driveで持ち運ぶ

1

罫彩を完全に終了する

タスクトレイのアイコンを右クリックし、[終了] を選びます。

2

フォルダーごと移動・コピーする

Keisai.exe だけでなく、展開した罫彩のフォルダー全体を移動します。

3

移動先から起動する

移動先の Keisai.exe を起動すると、同じ data フォルダーの内容を読み込みます。

同時起動に注意

同じGoogle Drive上の罫彩を複数PCで同時に起動しないでください。競合コピーや保存内容の上書きにつながることがあります。

タスクトレイ・自動起動

タスクトレイで常駐



表示する

通知領域（タスクトレイ）の野彩アイコンをダブルクリックします。

完全に終了する

野彩アイコンを右クリックし、[終了] を選びます。

Windows起動時に自動起動

画面下部の[自動起動]ヘチェックを入れると、Windowsへのサインイン後に野彩を起動する登録を行います。登録は利用者が明示的にチェックしたときだけ実行されます。解除するときはチェックを外します。

1

野彩を使いたい場所へ置く

USBメモリではなく、普段Windows起動時に接続される場所を推奨します。

2

[自動起動]ヘチェックを入れる

確認画面の内容を読み、登録を実行します。

3

移動したら登録し直す

アプリのフォルダーを移動した場合は、いったん解除してから新しい場所で再登録してください。

Google Drive上から自動起動する場合

Koyomadoと同様に、Google Drive外のローカル待機プログラムを先に起動します。すでに野彩が起動していれば二重起動せず、Google Driveのサインインと同期準備が終わり、アプリ一式と本文・位置の両方の保存ファイルを読み書きできる状態が安定するまで待機します。待機は最大10分です。

1.5.1以前から自動起動を使っている場合は、1.5.2への更新後に[自動起動]を一度オンにし直してください。通常起動だけで旧登録を書き換えることはありません。

セキュリティ 製品

自動起動登録はWindowsの設定を変更するため、セキュリティ製品が確認や警告を表示する場合があります。許可できない環境では自動起動を使わず、手動起動または職場の管理者が指定する方法をご利用ください。

困ったときは

起動しても画面が見えない	モニター構成ごとの位置を復元し、画面外なら接続中の画面内へ自動補正します。まずトレイアイコンをダブルクリックしてください。
外部モニターの復帰後に位置が変わる	1.5.3以降は構成が安定してから保存済みの位置とサイズを復元します。復帰後2秒ほど待ってからご確認ください。
保存した文章が見つからない	Keisai.exe だけを別の場所へ移していないか確認してください。保存データはアプリと同じフォルダー内の data にあります。
Google Driveから自動起動しない	サインインと同期が完了しているか、ファイルをローカルで利用できるか確認してください。10分を超えた場合は手動で起動してください。
フォントの見た目が変わった	使用したフォントが現在のPCへインストールされているか確認してください。別PCにないフォントは代替表示になることがあります。
自動起動を解除したい	罫彩を表示して「自動起動」のチェックを外します。アプリを移動・削除する前に解除してください。

データとプライバシー

罫彩には外部通信、アクセス解析、広告、認証、クラウド同期はありません。入力内容は暗号化せず、アプリと同じフォルダー内へ保存します。機密情報の保管には使用せず、必要に応じてフォルダーごとバックアップしてください。

搭載していない機能

複数付箋、印刷、PDF出力、画像添付、共有、アカウント機能は搭載していません。

配布・更新情報

最新版、ダウンロード、SHA-256は公式ページで確認できます。
<https://ytec.cloudfree.jp/forged/projects/keisai/>

罫彩 1.5.4 操作説明書