
画面遷移フロー（画面イメージつき） — 管理者

LINE のトーク（リッチメニュー・通知）からホームを開き、ホームのボタンで各画面へ進む。

管理者

LINE の入口



SCR-19 LINE のトーク（管理者）

リッチメニュー
ホーム／予定表／承認／顧客

通知	ボタンで開く画面
候補ができた	SCR-03 案内・割り当ての確認
予約の開始・終了	SCR-02 店内状況（終了時は延長も）
来店がない	トークで「取り消す」「まだ待つ」
勤怠の申請	SCR-11 勤怠一覧・修正
補充が必要	SCR-10 混雑予想・追加出勤依頼

ホーム →

ホーム



SCR-01 ホーム（管理者）

ボタンで →

ホーム 承認待ち／案内・割り当て
メニュー 承認
通知 候補ができた



SCR-03 案内・割り当ての確認

ホーム 店内状況
通知 予約の開始・終了




SCR-02 店内状況（席・出勤）

ホーム 予定表／業務予定
メニュー 予定表



SCR-14 業務予定
→「席を決める・変える」で SCR-03 へ

ホーム 混雑予想・補充／詳しく
通知 補充が必要



SCR-10 混雑予想・追加出勤依頼

ボタンで →

ホーム 勤怠の申請／勤怠
通知 勤怠の申請



SCR-11 勤怠一覧・修正

ホーム 給与試算



SCR-12 給与試算・出力

ホーム 顧客
メニュー 顧客



SCR-13 顧客一覧・登録

ホーム 一斉送信



SCR-17 一斉送信


チップの見方: **ホーム** ホームのボタン **メニュー** LINE のリッチメニュー **通知** トークに届いたメッセージ内の動作ボタン **画面** ほかの画面のボタン。どの画面も左上の「‹」で1つ前に戻り、右上の「×」で閉じると LINE のトークに戻る。画像は各画面の最初の表示範囲（スマホ 360×740）。LINE からの入口と遷移は仮の決定（要件定義書 §11-52）。2026-11-11 時点。

画面遷移フロー（画面イメージつき） ― キャスト

LINE のトーク（リッチメニュー・通知）からホームを開く。出勤・退勤はホームのボタンでもできる。

キャスト

LINE の入口



SCR-23 LINE のトーク（キャスト）

リッチメニュー
ホーム／割り当て／出退勤／連絡

通知	ボタンで開く画面
割り当てが承認された	SCR-04 割り当ての受け取り
追加出勤の依頼	SCR-07 追加出勤依頼への応答
一斉送信	SCR-18 店からの連絡の確認
申請の結果	SCR-21 ホーム（キャスト）

ホーム →

ホーム



SCR-21 ホーム（キャスト）


ボタンで →

ホーム 割り当て／見る
メニュー 割り当て
通知 割り当てが承認された



SCR-04 割り当ての受け取り
→ **顧客詳細のボタンで SCR-05 へ**

ホーム 担当のお客さん
画面 SCR-04 から



SCR-05 顧客詳細・会話内容

ホーム 店内状況



SCR-15 店内状況（見るだけ）
→ **「割り当てを見る」で SCR-04 へ**

メニュー 出退勤



SCR-06 出退勤の登録
→ **店の近くにいないときは SCR-16 へ**

ボタンで →

ホーム 勤怠の申請
画面 SCR-06 から



SCR-16 勤怠の申請

ホーム 追加出勤の依頼
通知 追加出勤の依頼



SCR-07 追加出勤依頼への応答

ホーム 店からの連絡
メニュー 連絡
通知 一斉送信



SCR-18 店からの連絡の確認


チップの見方：**ホーム** ホームのボタン　**メニュー** LINE のリッチメニュー　**通知** トークに届いたメッセージ内の動作ボタン　**画面** ほかの画面のボタン。どの画面も左上の「‹」で1つ前に戻り、右上の「×」で閉じると LINE のトークに戻る。画像は各画面の最初の表示範囲（スマホ 360×740）。LINE からの入口と遷移は仮の決定（要件定義書 §11-52）。2026-11-11 時点。

画面遷移フロー（画面イメージつき） — お客さん

LINE のトーク（リッチメニュー・通知）からホームを開き、予約の可否と出勤キャストを見て予約する。

お客さん

LINE の入口



SCR-24 LINE のトーク（お客さん）

リッチメニュー
ホーム／予約

通知	ボタンで開く画面
予約の受付・変更・取消、前日・当日のリマインド	予約の確認・変更・取消（今回の画面モックの対象外）

ホーム →

ホーム



SCR-22 ホーム（お客さん）

ホーム 予約する
メニュー 予約

ボタンで →



SCR-08 空き状況の確認・来店予約

ホーム 予約の確認・変更
通知 予約の受付・リマインド

予約の確認・変更・取消
今回の画面モックの対象外

チップの見方: ホーム ホームのボタン　メニュー LINE のリッチメニュー　通知 トークに届いたメッセージ内の動作ボタン　画面 ほかの画面のボタン。どの画面も左上の「‹」で1つ前に戻り、右上の「×」で閉じると LINE のトークに戻る。画像は各画面の最初の表示範囲（スマホ 360×740）。LINE からの入口と遷移は仮の決定（要件定義書 §11-52）。2026-11-11 時点。

画面遷移フロー（画面イメージつき） — 初回・未登録

店で受け取った招待コード（QR）を LINE で読み取って登録する。登録していない LINE アカウントには案内だけを出す。

初回・未登録

招待コード（QR）
店で受け取る（初回だけ）

LINE で読み取り、友だち追加 →




SCR-20 初回の登録

同意して登録 →

そのロールのホーム
管理者 SCR-01／キャスト SCR-21／お客さん SCR-22（各ページ）

未登録の LINE アカウント
リッチメニューなどから画面を開こうとする

開く →



SCR-25 未登録のときの案内

チップの見方: **ホーム** ホームのボタン **メニュー** LINE のリッチメニュー **通知** トークに届いたメッセージ内の動作ボタン **画面** ほかの画面のボタン。どの画面も左上の「‹」で1つ前に戻り、右上の「×」で閉じると LINE のトークに戻る。画像は各画面の最初の表示範囲（スマホ 360×740）。LINE からの入口と遷移は仮の決定（要件定義書 §11-52）。2026-11-11 時点。