

## הנחות לתרשימי המצבים

### 1. תרשים מצבים לקוח

- כל לקוח חדש חייב לעבור תהליך הרשמה לפני שיוכל להיות לקוח פעיל.
- לאחר השלמת ההרשמה, הלקוח אינו הופך מיד לפעיל אלא ממתין להסדרת תשלום.
- רק לקוח ששילם את דמי החברות יכול להיות במצב **Active Customer** ולהשתתף בפעילויות המרכז.
- לקוח שלא השלים תשלום במועד הנדרש מוגדר כ-**Inactive Customer** עד להסדרת החוב.
- במידה ומועד התשלום הנדרש עבר והוא מוגדר כ- **Inactive Customer** הוא יכול לבקש לבצע תשלום מחדש באיחור, לכן ממתין להסדרת תשלום מחדש.
- כאשר לקוח מבטל את מנויו, הוא מועבר להיות לקוח לא פעיל לתקופה של שנה.
- בתום תקופת שנה בה הוא **Inactive Customer** הוא מועבר לארכיון.
- הארכיון משמש לשמירת היסטוריית הלקוח ופרטיו לצורך תיעוד ושימוש עתידי.
- לקוח שנמצא בארכיון יכול לחזור למערכת באמצעות בקשת חידוש מנוי, ללא צורך בהרשמה מחדש, ולכן ממתין מחדש להסדרת תשלום.
- אחרי 7 שנים בהם לקוח נמצא בארכיון, אין צורך לשמור פרטים עליו ולכן הוא נמחק סופית מהמערכת.

### 2. תרשים מצבים סירות

- סירה חדשה נכנסת למערכת במצב **Boat Available** ונחשבת זמינה לפעילות.
- כאשר הסירה משויכת לפעילות, היא עוברת למצב **Boat In Use**.
- בסיום פעילות תקינה, הסירה חוזרת למצב **Boat Available**.
- ניתן לדווח על תקלה הן כאשר הסירה זמינה והן כאשר היא נמצאת בשימוש.
- לאחר דיווח תקלה, הסירה עוברת למצב **Boat Under Maintenance** לצורך טיפול ובדיקה.
- בזמן שהסירה נמצאת בתחזוקה, לא ניתן לשבץ אותה לפעילויות חדשות.
- אם התחזוקה הסתיימה בהצלחה, הסירה חוזרת למצב **Boat Available**.
- אם התחזוקה נכשלה והסירה אינה כשירה לשימוש, היא עוברת למצב **Boat Out of Service**.
- מצב העל **Operational Boat** מייצג סירות הפעילות במרכז וזמינות לשימוש.
- מצב העל **Inactive Boat** מייצג סירות שאינן כשירות לפעילות שוטפת.
- סירה במצב **Boat Out of Service** אינה יכולה להשתתף בפעילויות עד לקבלת החלטה לגביה.
- כאשר הסירה נמצאת במשך שנה במצב **Out of service** היא מועברת לארכיון.
- יש מגוון סיבות שבגללן סירה מועמדת למכירה, לכן ניתן לעבור ממצב העל-**Operational Boat** ל-**Boat for Sale** בהתאם להחלטות ההנהלה.
- במידה והמכירה לא צלחה, הסירה חוזרת להיות זמינה לשימוש.
- במידה והמכירה צלחה (לא מדובר על השכרה), היא יוצאת מהמרכז לצמיתות וכבר לא שייכת אליו, לכן מועברת לארכיון.
- **add to Archive** - שיטה שהוספנו בזמן בניית התרשים.
- לאחר שהסירה מועברת ל-**Boat Archive**, מחזור החיים שלה במערכת מסתיים לאחר 7 שנים.