# Neo4j下载以及配置

2018年8月25日 22:45

## ★ 其实纲领性的东西在这里,直接从2.4.2开始

https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/installation/windows/ (第一幅图)

以及社区版 https://neo4j.com/download-center/#releases (第二幅图)

社区版的下载页面的指导(点第二幅图的红圈后进去的页面往下滚,就是第三幅图,同时进入这个页面会自动下载neo4j社区版)


## 2.4.2. Windows console application

- Download the latest release from <a href="https://neo4j.com/download/other-releases/#releases">https://neo4j.com/download/other-releases/#releases</a>.
   Select the appropriate ZIP distribution.
- 2. Right-click the downloaded file, click Extract All.
- 3. Change directory to the top-level extracted directory.

Run bin\neo4j console

4. Stop the server by typing <a href="ctrl-c">Ctrl-c</a> in the console.

#### https://neo4j.com/download-center/#releases




#### Windows (zip)




- If it is not already installed, get OpenJDK 8 or Oracle Java 8, recommended for Neo4j 3.0.x Version 7 is recommended for releases prior to 2.3.0.
- 2. Find the zip file you just downloaded and right-click, extract all.
- Place the extracted files in a permanent home on your server, for example D:\neo4j\. The top level directory is referred to as NEO4I HOME.
  - To run Neo4j as a console application, use:
     <NEO4J\_HOME>\bin\neo4j console
  - To Install Neo4j as a service use:
     <NEO4J\_HOME>\bin\neo4j install-service
  - For additional commands and to learn about the Windows PowerShell module included in the Zip file, see the Windows installation documentation.
- 1. 以上第三幅图的第一步就说了需要先下载一个jdk,点开那个"OpenJDK"的链接,如




2. 点击那个download的链接,进入下图,点击红圈,下载idk文件



- 3. 到目前为止,我们下载了两个文件,一个是最上面自动下载的neo4j社区版,一个是上一步下载的jdk,把它们都解压
- 4. 可以在某个盘创建一个比较简单的文件,如在C盘创建neo4j,并且把neo4j社区版解压后的文件(包括bin文件夹、conf文件夹等都放在新建的这个neo4j文件夹里,如下图)



5. 把解压后的jdk文件也可以放在这里 (我放在bin文件夹里了,如下图)



6. 接下来需要配置环境变量(这里具体可以自己百度)参考

https://blog.csdn.net/appleyk/article/details/79091898

- a. NEO4J HOME = C:\neo4j
- b. Path = %NEO4J HOME%\bin;
- c. JAVA HOME = C:\neo4j\bin
- d. Path = %JAVA HOME%\bin;
- 7. 然后以管理员身份运行cmd命令窗口,输出命令 cd c:\neo4j\bin 如下图

配 管理员:命令提示符 Microsoft Windows [版本 10.0.17134.228] (c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:\WINDOWS\system32>cd c:\neo4j\bin c:\neo4j\bin>

8. 然后输入 neo4j console 如下图,其实这就相当于点开了jupyter notebook,启动了一个服务器

```
C:\WINDOWS\system32>cd c:\neo4j\bin

c:\neo4j\bin>neo4j console

2018-08-25 15:13:13.995+0000 WARN You are using an unsupported versi
M) Runtime Environment 8, OpenJDK(TM) 8 or IBM J9.

2018-08-25 15:15:14.010+0000 INFO ======= Neo4j 3.4.6 =======

2018-08-25 15:15:14.051+0000 INFO Starting...

WARNING: An illegal reflective access operation has occurred

WARNING: Illegal reflective access by org.neo4j.helpers.Exceptions (f
java.lang.Throwable.detailMessage
```

9. 之后就可以在浏览器页面打开了

http://localhost:7474 默认跳转到 http://localhost:7474/browser

默认用户: neo4j 默认密码: neo4j 登陆后, 重设下密码

10. 把cmd窗口关掉重新启动(或者对上面的窗口Ctrl+C)输入命令 neo4j install-service (前提是依然要 cd c:\neo4j\bin)

## 2.4.3. Windows service


Neo4j can also be run as a Windows service. Install the service with bin\neo4j install-service, and start it with bin\neo4j start.

The available commands for bin\neo4j are: [help], start], stop, restart, status, install-service, uninstall-service, and update-service.

- 11. 安装完之后,输入命令neo4j stop (因为导数据之前要先把数据库关掉)
- 12. 输入命令

neo4j-import --into C:\neo4j\data\databases\graph.db --nodes C:\Users\fintell\Desktop\mydriver.csv --nodes C:\Users\fintell\Desktop\myaddress.csv --relationships C:\Users\fintell\Desktop\connections.csv 注:import还有一些其他的参数可以设置https://blog.csdn.net/weixin\_ 40322587/article/details/80846106

13. 再输入命令启动数据库neo4j start 然后就可以到http://localhost:7474这个页面去看了,出现了类似下面的图表示导入成功



14. 之后为了查询方便可以装一下apoc的插件