

GUÍA PASO A PASO: HERRAMIENTA DE HUELLA DE CARBONO CECODES

Esta guía es para la primera vez que utilices la herramienta. Sigue cada paso, uno a la vez, con la herramienta abierta, y pasarás de iniciar sesión a un reporte terminado sin dañar nada.

De hecho no puedes dañar nada. En esta herramienta no hay ningún botón que borre tu trabajo por accidente, y la herramienta guarda todo en automático a medida que avanzas. Si una pantalla se ve distinta a lo que esperas, no te preocupes: lee la nota que está junto a ese paso y continúa.

La herramienta está en **español (es-CO)**. Esta guía cita cada botón y cada etiqueta exactamente como aparecen en tu pantalla, en **negrita**. Así, cuando leas haz clic en **Ingresar**, busca el botón que dice **Ingresar**.

Contenido

1. Qué es esta herramienta, en 60 segundos
 2. Antes de empezar
 3. El recorrido: de iniciar sesión a un reporte terminado
 4. Cómo escribir los números (por favor lee esta parte)
 5. Glosario en palabras sencillas
 6. Respuestas rápidas a dudas comunes
-


1. Qué es esta herramienta, en 60 segundos

Aquí está toda la idea en cinco frases.

1. El año pasado tu empresa consumió recursos: combustible, electricidad, vuelos, residuos, y demás.
2. Tú escribes **cuánto** fue el consumo de cada uno en la herramienta, un número a la vez.
3. La herramienta multiplica cada cantidad por un número de conversión oficial de CECODES y lo suma todo.
4. El resultado es tu **huella de carbono** del año, medida en **toneladas de CO2 equivalente (t CO2e)**, la forma estándar de medir los gases de efecto invernadero.
5. Después puedes verla en un tablero (dashboard) y descargarla como reporte.

Eso es todo lo que hace.

Aquí es a dónde vas a llegar. Este es el tablero, lleno con los resultados de una empresa:



2. Antes de empezar

CECODES crea tu cuenta por ti. Tú no te registras y no creas tu propia empresa. El equipo de CECODES configura tu empresa, tu primera sede y un usuario para cada persona, y luego te envía:

- un **correo** (tu usuario), y
- una **contraseña temporal**.

Ten esas dos cosas a la mano antes de empezar. Si todavía no las tienes, escríbele a CECODES y pídelas; no hay nada que puedas hacer en la herramienta hasta que existan.

3. El recorrido: de iniciar sesión a un reporte terminado

Hazlos en orden. Cada paso es una sola acción. Después de la mayoría de los pasos hay una línea que te indica cómo debería verse, para que siempre sepas que funcionó.

Paso 1. Abre la herramienta e inicia sesión

Vas a llegar a una pantalla titulada **Iniciar sesión**.

de

un tablero claro.

Iniciar sesión

Accede a la huella de carbono de tu empresa.

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

1. Haz clic en la primera casilla, **Correo electrónico**, y escribe el correo que te dio CECODES.
2. Haz clic en la segunda casilla, **Contraseña**, y escribe tu contraseña temporal.
3. Haz clic en el botón **Ingresar**.

Iniciar sesión

Accede a la huella de carbono de tu empresa.

Correo electrónico

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar


[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

Tú ya tienes una cuenta. Al final de la pantalla de inicio de sesión hay una línea que dice **¿No tienes cuenta?** con un enlace **Regístrate**. No le hagas caso. CECODES ya creó tu cuenta, así que nunca necesitas registrarte.

Si no te deja entrar: si ves **Correo o contraseña incorrectos** en rojo, revisa que no haya un error de escritura e intenta de nuevo. Si ves **Tu cuenta fue desactivada**, tu usuario fue apagado; ponte en contacto con CECODES.

Paso 2. Mira el tablero.


La primera vez que inicias sesión, llegas a tu **Tablero**. Si tu empresa es nueva y todavía no se ha ingresado ningún dato, se ve así: casi vacío, con una invitación a empezar.



Si ves una pantalla que dice que tu cuenta no tiene empresa: las palabras **Tu cuenta aún no tiene empresa** significan que tu usuario no ha quedado vinculado a una empresa. Esto no lo puedes arreglar tú. Escríbele a CECODES y ellos lo arreglarán.

Paso 3. Entiende el menú de la izquierda

Todo lo que haces vive en el **menú de la izquierda** de la pantalla. De arriba hacia abajo, un usuario de empresa tiene cinco opciones:




- **Tablero:** tus resultados, en gráficas. Aquí es donde estás ahora.

- **Ingreso de datos:** donde reportas tus cifras. Es la pantalla principal y donde vas a pasar la mayor parte del tiempo.
- **Resumen:** todos tus datos en una tabla, y sus respectivos botones de descarga.
- **Empresa:** los datos de tu empresa y tus sedes.
- **Reportes:** elige una sede y un año y descarga el reporte en PDF, Excel o CSV. Los mismos botones de descarga también aparecen en el Resumen.

Paso 4. Encuentra los controles de arriba


En la parte de **arriba de la pantalla**, al **lado derecho**, hay tres controles pequeños:



- Un **ícono de sol o luna**, **Cambiar tema**: cambia la pantalla entre **Claro**, **Oscuro** y **Sistema** (que sigue a tu computador). Usa el que sea más cómodo para tus ojos.
- **ES / EN**: cambia toda la herramienta entre español e inglés. Al hacer clic, la página se toma un momento para recargar en el nuevo idioma, y un mensaje confirma cuando termina.
- Un **botón redondo con tu inicial**: el menú de tu cuenta. Haz clic ahí para encontrar **Cerrar sesión** cuando termines de usar la herramienta.

Paso 5. Ve a la pantalla de ingreso de datos


En el **menú de la izquierda**, haz clic en **Ingreso de datos**.



El área principal cambia a una pantalla titulada **Ingreso de datos**, con una nota debajo que dice que los cambios se guardan por sí solos.

Paso 6. Elige una sede y un año

Cerca de la parte de arriba de la pantalla de ingreso de datos hay una barra con dos listas desplegables: **Sede** a la izquierda y **Año** a la derecha.




1. Haz clic en **Sede** y elige la sede para la que vas a ingresar datos. Si tu empresa tiene solo una, ya está elegida.
2. Haz clic en **Año** y elige el año que vas a reportar.


Todo lo que escribas abajo pertenece a esa sede y a ese año juntos. Tu elección queda guardada en la dirección de la página, así que si recargas o compartes el enlace, vuelves al mismo lugar.

Paso 7. Crea un año, si todavía no hay uno.

Si esta sede aún no tiene años, en lugar de la lista de años verás un mensaje, **Aún no hay años de reporte**, con un botón.



1. Haz clic en el botón **Crear año**.
2. Se abre una ventana titulada **Crear año de reporte**. Haz clic en la casilla **Año** y escribe el año, por ejemplo 2024.


A modal window titled 'Crear año de reporte' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the text 'Cada año se calcula de forma independiente.' There is a label 'Año' above a text input field containing '2024'. Below the input field is the text 'Se usará el conjunto de PCG AR6.' In the bottom right corner of the modal is a green button labeled 'Crear año'.

3. Haz clic en el botón **Crear año** dentro de la ventana para confirmar.

La ventana se cierra y el año nuevo aparece en la lista **Año**, ya seleccionado.

Paso 8. Elige un alcance

Debajo de la barra hay tres pestañas: **Alcance 1**, **Alcance 2** y **Alcance 3**. Son los tres grupos en los que se divide toda huella de carbono.




En palabras sencillas:

- **Alcance 1:** lo que tu empresa emite de forma directa. Diésel en una planta eléctrica, combustible en los vehículos de la empresa, gas refrigerante que se usa del aire acondicionado.
- **Alcance 2:** la electricidad que compras de la red. Es el único grupo que se ingresa **mes a mes**.
- **Alcance 3:** todo lo indirecto. Viajes aéreos de negocios, cosas que compraste, residuos.

El número pequeño en una pestaña te dice cuántas fuentes ya agregaste ahí. Haz clic en **Alcance 1** para empezar.

Paso 9. Especifica si una categoría aplica

Cada alcance se divide en categorías (por ejemplo *Fuentes Fijas* o *Fuentes Móviles*). Cada categoría tiene un pequeño interruptor con la etiqueta **¿Aplica?**.




Este interruptor no es decoración. Deja una categoría **encendida** si tu empresa la tiene. Apágala solo para lo que tu empresa no va a reportar.

Cuando una categoría tiene fuentes, el interruptor se bloquea. Si no puedes apagar una categoría, es porque todavía tiene fuentes registradas. La herramienta está protegiendo tus datos: borra primero las fuentes y el interruptor se desbloquea. Esto es a propósito, para que un solo clic nunca borre los datos que ya escribiste.

Paso 10. Agrega una fuente

1. Haz clic en el botón **Agregar fuente** dentro de la categoría.



2. Se abre una casilla de búsqueda, **Buscar elemento...** Empieza a escribir el nombre del elemento que quieres reportar, por ejemplo diesel.

+ Agregar fuente

Q | Buscar elemento...

Alc. 1 Tratamiento de Aguas Residuales

A1: Tratamiento de lodos orgánicos domésticos	kg DBO
A1: Tratamiento de lodos orgánicos industriales	kg DQO
A1: Vertimientos domésticos tratados (Digestor anaeróbico)	kg DBO
A1: Vertimientos domésticos tratados (Laguna anaeróbica < 2 mts)	kg DBO
A1: Vertimientos domésticos tratados (Laguna anaeróbica > 2 mts)	kg DBO
A1: Vertimientos domésticos tratados (PTAR aeróbica)	kg DBO

- Haz clic en el elemento que quieras de la lista. Queda agregado y la búsqueda se cierra.

Algunas cosas que buscan tranquilizarte aquí:

- **No puedes inventar ni escribir mal** un elemento. Solo puedes elegir uno de la lista oficial, así todas las empresas calculan igual.
- La búsqueda **ignora las tildes**, así que escribir diesel igual encuentra Diésel.
- Si un elemento ya está agregado, muestra un chulo y no se puede agregar dos veces.
- La **unidad** correcta (como galones o kWh) viene con el elemento automáticamente. Nunca la eliges tú.

Paso 11. Escribe la cantidad de todo el año (Alcance 1 y 3)

Para **Alcance 1** y **Alcance 3**, cada fuente tiene una sola casilla, **Valor anual**: un número para todo el año. La unidad se muestra dentro de la casilla, a la derecha, así siempre sabes qué estás escribiendo.

Aquí está nuestro ejemplo. Supón que la factura de diésel del año suma **14.957,1 galones**. Lo escribes en la casilla **Valor anual sin el punto de miles**, así: 14957,1.

Diésel o ACPM (B2) - Fijo Combustibles Líquidos (fijos)	14957.1 Gal	151,83 t CO2e	
--	-------------	---------------	--

La casilla de la imagen muestra 14957.1, que es el mismo número. Fíjate en que la herramienta no le pone el punto de miles: guarda el número tal como lo escribes. Fíjate también en la unidad pequeña **Gal** (galones) dentro de la casilla y, justo a su

derecha, en que la herramienta ya calculó a cuánto equivale ese diésel: **151,83 t CO2e**. Se actualiza a medida que escribes.

Esta es la única regla de los números que importa. Nunca escribas un separador de miles. Si escribes 14.957,1, la herramienta lee el punto como una coma decimal y guarda **14,9571**, que está mal, y nada en la pantalla se ve mal. La sección 4 trata justo de esto. Vale dos minutos.

Paso 12. Lee el resultado en vivo, y lo que hay dentro

Ese número pequeño junto a la fuente (**151,83 t CO2e** en nuestro ejemplo) es una estimación en vivo. Haz clic en él para abrir un panel que muestra exactamente cómo se calculó.



A1: Vertimientos industriales tratados
(Laguna anaeróbica < 2 mts)
Alc. 1 Tratamiento de Aguas Residuales

EMISIONES ESTIMADAS

0,49 t CO2e

Factor aplicado	0,05 kgCH4/kg DQO
Fuente del factor	IPCC 2019
Fuente GWP	IPCC AR6

Estimación referencial. Los totales oficiales se calcularán en el Tablero.

Vas a ver:

- **Emisiones estimadas:** el resultado, en **t CO2e**.
- **Factor aplicado:** el número de conversión que se usó, con su unidad (aquí **10,149 kg CO2/gal**).
- **Fuente GWP:** el conjunto científico de valores detrás (aquí **AR6**).
- **Fuente del factor:** el estudio de donde viene el número, para que cualquiera lo pueda revisar.

Abajo dice **Estimación referencial. Los totales oficiales se calcularán en el Tablero**. En otras palabras, este número es una vista previa que te ayuda mientras escribes. Los totales que reportas salen del **Tablero**.

Si falta un factor, la herramienta te lo dice con palabras. Nunca te va a mostrar 0.0 t para algo que no pudo calcular, porque un cero real y un factor que falta jamás deben verse iguales.

Paso 13. Ingresas la electricidad, mes a mes (Alcance 2)

La electricidad es distinta, porque CECODES la reporta por mes. Haz clic en la pestaña **Alcance 2** y luego abre tu fuente de electricidad. En vez de una casilla, tienes **doce casillas**, de **Enero a Diciembre**.

Consumo de energía eléctrica

Electricidad (Red Nacional - SIN)

kWh 1 de 12 meses

Enero	Febrero	Marzo	Abril
15500 kWh	Sin registrar kWh	Sin registrar kWh	Sin registrar kWh
Mayo	Junio	Julio	Agosto
Sin registrar kWh	Sin registrar kWh	Sin registrar kWh	Sin registrar kWh
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sin registrar kWh	Sin registrar kWh	Sin registrar kWh	Sin registrar kWh


EMISIONES ESTIMADAS
1,5 t CO2e
Factor aplicado 0,097 kg CO2/kWh
Fuente del factor UPME
Fuente GWP IPCC AR6
Estimación referencial. Los totales oficiales se calcularán en el Tablero.

Escribe los kWh de cada mes en su propia casilla. A medida que avanzas, una etiqueta lleva la cuenta, por ejemplo **8 de 12 meses**, para que veas cuánto has avanzado. Puedes parar a la mitad y volver después; los meses vacíos simplemente quedan vacíos.

Paso 14. Usa el atajo de enero, si te sirve

Si tu electricidad es más o menos igual todos los meses, no tienes que escribir los doce.

1. Escribe el valor de enero (**Enero**).
2. Haz clic en el botón **Copiar Enero a los meses vacíos**.




Llena **solo los meses vacíos** y nunca sobrescribe un mes que ya escribiste. Así puedes copiar enero a todos y después corregir los dos o tres meses que fueron distintos.

Si el botón no hace nada, pasa el mouse por encima: te dirá **Registra primero el valor de Enero o Todos los meses ya tienen valor**. Las dos cosas son normales.

Paso 15. Fíjate en que se guarda solo

En esta pantalla **no hay ningún botón de Guardar**, y no lo necesitas. Mira la parte de **arriba a la derecha** de la pantalla de ingreso de datos, cerca del año. Hay un indicador pequeño que te dice en qué estado está tu trabajo.



Dice:

Lo que dice	Lo que significa
Se guarda automáticamente	No hay nada pendiente, estás al día
Guardando...	Tu último cambio se está enviando
Guardado 14:32	Guardado, a esa hora
No se pudo guardar	Algo salió mal; la casilla vuelve a su último valor guardado y la herramienta te avisa

Si intentas cerrar la pestaña mientras un cambio todavía se está guardando, el navegador te avisa primero. Así que puedes estar tranquilo: lo que escribes está a salvo.

Paso 16. Define una meta de reducción, si tienes una (opcional)

Encima de las fuentes, cada alcance tiene una **Meta de reducción**: la meta a la que apuntas, en t CO₂e. Es opcional.

1. Escribe tu meta en la casilla **Meta para Alcance 1**.
2. Haz clic en **Guardar meta**.

Tu avance hacia ella aparece después en el **Tablero**. Para quitar una meta, borra la casilla y guarda de nuevo; una meta vacía no es una meta de cero.

Paso 17. Qué hacer cuando la electricidad no muestra emisiones

Las emisiones de la electricidad dependen del factor de red nacional de Colombia, que cambia cada año. Un administrador de CECODES lo carga, un valor por año. Si el año en el que estás trabajando aún no lo tiene, verás un aviso amarillo tranquilo en la pestaña **Alcance 2**.

⚠ Todavía no hay factor de red eléctrica para 2025. Puedes registrar el consumo; las emisiones se calcularán cuando el administrador cargue el factor.

Dice **Todavía no hay factor de red eléctrica para 2025** y luego te dice que sigas. Así que sigue escribiendo tus kWh. Las emisiones se calculan en el momento en que el administrador cargue el factor. Nada de lo que escribes se pierde.

Paso 18. tecnologías más limpias y buenas prácticas

En la parte inferior, encontrarás una sección dedicada a las tecnologías más limpias y buenas prácticas:

Acá podrás registrar, de manera opcional, tus buenas prácticas relacionadas con cualquiera de los 3 alcances.

Simplemente debes seleccionar el botón de **Agregar registro** y verás una ventana emergente solicitando el **alcance, práctica a reportar** (elemento; para este caso es completamente libre), **Dato de actividad** (valor a reportar) y **unidad de consumo** del mismo.

Paso 19. Revisa tu trabajo en Resumen

Cuando hayas ingresado lo que tengas, vale la pena verlo todo en un solo lugar antes de confiar en los resultados mostrados en la sección de **Tablero**. En el **menú de la izquierda**, haz clic en **Resumen**.

Tablero

Ingreso de datos

Resumen

Empresa

Reportes

Pronto

JOES - Plataforma v1.0

Resumen

Plantita Yumbo - 2024

Descargar PDF

Exportar a Excel

CSV

Sede

Año

Plantita Yumbo

2024

TOTAL ESTIMADO

456,49 t CO2e

Conjunto GWP: AR6

ALCANCE 1

219,79 t CO2e

Directas

ALCANCE 2

217,33 t CO2e

Electricidad

ALCANCE 3

19,38 t CO2e

Indirectas

Alcance 1

Directas

219,79 t CO2e

Elemento	Unidad	Cantidad	Factor	t CO2e
Emisiones Fugitivas				
Fugas de HFC-22 / R-22				24,5
Fugas de refrigerantes	kg	12,5	1960 kgCO2eq/kg	24,5
Fuentes Fijas				
Diésel o ACPM (B2) - Fijo				151,83
Combustibles líquidos (fijo)	Gal	14.957,1	10,149 kg CO2/gal	151,83
Fuentes Móviles				
Diésel B10 (Mezcla comercial) - Móvil				43,46
Combustibles Líquidos (móvil)	Gal	1500	10,2765 kg CO2/gal	43,46
Total del alcance				219,79 t CO2e

Alcance 2

Electricidad

217,33 t CO2e

Fuente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	t CO2e
Electricidad (Red Nacional - SINI)	124.000	128.200	120.900	126.600	122.200	129.200	123.100	127.300	-	-	-	-	1.001.500	217,33
Total del alcance				217,33 t CO2e										

Alcance 3

Indirectas

19,38 t CO2e

Elemento	Unidad	Cantidad	Factor	t CO2e
C5: Residuos generados en operaciones				
C5: Compostaje de materia orgánica (base húmeda)				0,99
Cat. 5 Tratamiento y Gestión de Residuos Agrícolas	kg húmedo	5200	0,004 kgCH4/kg	0,99
C6: Viajes de negocios				
Viajes aéreos - Recorridos largos (>= 3500 km por recorrido)				18,4
Viajes Aéreos	pasajeros * km	186.000	0,101305 kg CO2/Pasa*km	18,4
Total del alcance				19,38 t CO2e

Incluye 0,99 t CO2e de fuentes biogénicas, que el Protocolo GHG reporta por separado.

Historial de cambios

Quién ingresó o modificó cada dato, y cuándo.

Valor ingresado	Diésel o ACPM (B2) - Fijo	14957.11 → 14957.10	por demo1@demo.cecodes.invalid - 19 jul 2026, 4:04
Valor ingresado	Diésel o ACPM (B2) - Fijo	14957.1 → 14957.11	por demo1@demo.cecodes.invalid - 19 jul 2026, 4:04
Valor ingresado	Diésel o ACPM (B2) - Fijo	14957.11 → 14957.10	por demo1@demo.cecodes.invalid - 19 jul 2026, 3:42
Valor ingresado	Diésel o ACPM (B2) - Fijo	14957.1 → 14957.11	por demo1@demo.cecodes.invalid - 10 jul 2026, 3:42

Estimación referencial: Los totales oficiales se calcularán en el Tablero.

Arriba tienes tu **Total estimado** y por cada alcance.

TOTAL ESTIMADO

6838,82 t CO2e

Fuente GWP: IPCC AR6

ALCANCE 1

6714,14 t CO2e

Directas

ALCANCE 2

0 t CO2e

Electricidad

ALCANCE 3

124,68 t CO2e

Indirectas

Debajo hay una tabla por alcance, que lista cada elemento reportado con su **Unidad**, **Cantidad**, **Factor** y **t CO2e**. El Alcance 2 muestra los doce meses a lo ancho de la tabla. Elige la **Sede** y el **Año** con las dos listas de arriba, igual que en la pantalla de ingreso de datos. Esta tabla es la forma más fácil de detectar un número que se vea raro.

Paso 20. Mira quién ingresó cada número


Al final de la sección **Resumen**. Cuando ya se han ingresado datos a través de la herramienta, hay un panel llamado **Historial de cambios**.

Historial de cambios			
Quién ingresó o modificó cada dato, y cuándo.			
Valor borrado	Electricidad (Red Nacional - SIN)	Enero 100000 → (vacío)	por demo1@demo.cecodes.invalid · 27 ago 2026, 16:45
Valor borrado	Electricidad (Red Nacional - SIN)	Diciembre 2800000 → (vacío)	por demo1@demo.cecodes.invalid · 27 ago 2026, 16:36
Valor borrado	Electricidad (Red Nacional - SIN)	Noviembre 1800000 → (vacío)	por demo1@demo.cecodes.invalid · 27 ago 2026, 16:36
Valor borrado	Electricidad (Red Nacional - SIN)	Octubre 150000 → (vacío)	por demo1@demo.cecodes.invalid · 27 ago 2026, 16:36
Valor borrado	Electricidad (Red Nacional - SIN)	Agosto 120000 → (vacío)	por demo1@demo.cecodes.invalid · 27 ago 2026, 16:36
Valor borrado	Electricidad (Red Nacional - SIN)	Julio 140000 → (vacío)	por demo1@demo.cecodes.invalid · 27 ago 2026, 16:36

Lista quién ingresó o cambió cada número, y cuándo, para esta sede y año. Si varias personas de tu empresa usan la herramienta, este historial te ayudará a saber a quién preguntarle por una cifra en particular. En una empresa recién creada, este panel está vacío hasta que se escribe el primer número.

Paso 21. Descarga tu reporte

En la parte de **arriba a la derecha de Resumen** hay tres botones.



- **Descargar PDF:** un reporte legible con tus totales, el desglose por alcance y categoría, y una tabla de la incertidumbre (el rango de más o menos) de cada factor donde la biblioteca la tiene.
- **Exportar a Excel:** un libro que puedes sumar, cruzar y comparar contra tu propia hoja de cálculo.
- **CSV:** una versión en texto plano.

Haz clic en uno. Un mensaje dice **Generando el reporte** y luego el archivo se descarga. Los botones solo aparecen cuando hay una sede, un año y datos para exportar.

Paso 22. Mantén en orden los datos de tu empresa y tus sedes

En el **menú de la izquierda**, haz clic en **Empresa**. Esta pantalla tiene dos cosas.

El **perfil de tu empresa**, bajo **Información de la empresa**: nombre, sector y un correo de contacto opcional. Aparecen en tus reportes. Cambia lo que necesites y haz clic en **Guardar cambios**.

Información de la empresa

Datos generales que aparecerán en los informes.

Nombre de la empresa

Demo Alimentos del Valle

Sector (opcional)

Agroindustria y alimentos

Contacto (opcional)

sostenibilidad@demo.cecodes.invalid

Guardar cambios

Tus **sedes**, bajo **Sedes**. Cada sede es una planta en un lugar, medida por separado.



Desde aquí puedes:

- Hacer clic en **Agregar sede** para agregar otra sede (una **Planta** y su **Ubicación**).
- Ver los **Años de reporte** de cada sede.
- Hacer clic en **Ingresar datos** para saltar directo a ingresar los datos de esa sede.

El nombre de una sede debe ser único dentro de tu empresa, y no puedes eliminar una sede que todavía tenga años de reporte. Las dos reglas existen para que un solo clic nunca borre datos reales.

Ese es todo el recorrido. Inicia sesión, registra tus números, revísalos en Resumen y descarga tu reporte.

4. Cómo escribir los números (por favor lee esta parte)

Esta es la sección que vale la pena leer dos veces, porque es el único lugar donde un error es silencioso: la herramienta hace exactamente lo que escribiste y nada se ve mal.

Debajo de cada casilla de número, la herramienta imprime la regla: **Solo valores no negativos. Decimales con coma (,) o punto (.). No uses separador de miles.**



Decimales: coma o punto, las dos sirven

3,4 y 3.4 se aceptan las dos, y las dos significan tres punto cuatro. Usa la que te resulte natural. La coma está perfecta.

Escribes	La herramienta guarda	Comprobación
3,4	3.4	correcto

Escribes	La herramienta guarda	Comprobación
3.4	3.4	correcto
3,44567	3.44567	correcto
3.44567	3.44567	correcto

Nunca escribas un separador de miles

Esta es la única regla de verdad, y toda la razón de esta sección.

Lo que quieres decir	Escribe esto	NO escribas
Mil doscientos	1200	1.200 o 1,200
Catorce mil novecientos cincuenta y siete punto uno	14957,1 o 14957.1	14.957,1

Por qué importa: un punto solo siempre se lee como coma decimal. Si escribes 1.200 queriendo decir mil doscientos, la herramienta lee **1,2**, y nada se ve mal. Ese es el error que nadie descubre después. Así que cuando copies un número de una factura que muestra 14.957,1, quita el punto de miles y escribe 14957,1.

Las demás reglas

- **Máximo 6 decimales.** 3,44567 está bien. Algo más largo, como 3,4567891, se rechaza con un mensaje visible, así te das cuenta.
- **Nada de números negativos.**
- **En blanco NO es lo mismo que cero.** Deja una casilla vacía cuando todavía no tienes el dato: eso significa "sin registrar aún". Escribe 0 solo cuando la empresa de verdad no consumió nada. La herramienta distingue estas dos cosas a propósito, y la gráfica mensual muestra un mes sin reportar como un vacío, no como un cero.
- **Pegar desde Excel** casi siempre funciona. Un 1.234,56 al estilo colombiano se entiende como mil doscientos treinta y cuatro punto cincuenta y seis. El estilo de Estados Unidos 1,234.56 se rechaza en vez de adivinarlo.
- Un valor a medio escribir como 12, se queda en la pantalla para que el cursor no salte, pero no se guarda hasta que sea un número completo.

5. Glosario en palabras sencillas

Palabra en pantalla	Qué significa
Empresa	Tu empresa
Sede	Una ubicación física: una planta, una oficina, una bodega. Una empresa puede tener varias
Año	Un año de reporte, por ejemplo 2024. Cada año se calcula por su cuenta
Alcance 1 / 2 / 3	Los tres grupos de emisiones
Fuente / Elemento	Un recurso específico que tu empresa consumió, como diésel o electricidad
Valor anual	La cantidad de todo el año, para el Alcance 1 y el Alcance 3
Factor de emisión	El número oficial de conversión que convierte una cantidad en emisiones
t CO2e	Toneladas de CO2 equivalente. Toda cifra que muestra la herramienta está en toneladas
Fuente GWP	El conjunto científico de valores (como AR6) que se usa para combinar los gases
Meta	Una meta de reducción opcional que defines para un alcance
Tablero	Dashboard o tablero de control donde se pueden visualizar los totales oficiales y gráficas
Resumen	Tabla donde se puede ver todos los datos ingresados así como aproximaciones

6. Respuestas rápidas a dudas comunes

¿Puedo escribir 3,4 o 3.4? Las dos. Significan lo mismo. Usa la que prefiera tu equipo.

¿Cómo escribo mil doscientos? Escribe 1200. Nunca 1.200, que la herramienta leería como 1,2.

¿Dónde está el botón de Guardar? No hay. Se guarda mientras escribes. El indicador de arriba a la derecha te dice cuándo.

Dejé una casilla vacía. ¿Eso es cero? No. Vacía significa "sin registrar aún".
Escribe 0 solo si tu empresa de verdad no consumió nada.

¿Por qué la electricidad se divide en doce casillas? Porque CECODES reporta la electricidad mes a mes. El Alcance 1 y el Alcance 3 son una sola cifra anual cada uno.

Mi electricidad no muestra emisiones. El factor de red nacional de ese año todavía no se ha cargado. Sigue ingresando tus kWh; se calcula en cuanto un administrador de CECODES cargue el factor.

No puedo apagar una categoría. Todavía tiene fuentes. Bórralas primero y el interruptor se desbloquea.

¿Dos personas de mi empresa pueden usar la herramienta? Sí. Cada persona tiene su propio usuario, y todas ven los mismos datos de la empresa.


¿El número junto a una fuente es el total oficial? No, es una estimación referencial que te ayuda mientras escribes. Los totales oficiales están en el **Tablero**.

¿Puedo cambiar el idioma? Sí, con el interruptor **ES / EN** de arriba a la derecha, en cualquier momento.

Inicié sesión y dice que mi empresa fue desactivada. La pantalla **Empresa desactivada** significa que un administrador de CECODES apagó toda tu empresa. Tus datos se conservan. Escríbele a CECODES para volver a activarla.



Rechazó mi inicio de sesión y menciona mi cuenta. El mensaje **Tu cuenta fue desactivada** significa que apagaron tu usuario personal, aunque tu empresa se encuentre activa. Ponte en contacto con CECODES.



¿Alguna vez necesito Regístrate o Configura tu empresa? No. CECODES crea cada empresa y sus respectivos usuarios. Si llegas a una pantalla que te pide configurar una empresa, significa que tu usuario aún no está vinculado; ponte en contacto con CECODES.