

---

# ⇒ INFO VENTO — Guida al servizio

Avvisi automatici sul vento per i soci, direttamente su Telegram.

---

## 01 🚤 COS'È

Un servizio **gratuito e automatico** che controlla tre stazioni meteo della nostra zona e pubblica avvisi sul canale Telegram «**INFO VENTO**»: quando il vento si alza, quando la pressione cala in fretta, più previsioni e riepiloghi. Nessun PC acceso, nessuna app da installare: basta iscriversi al canale.

## 02 📍 COME ISCRIVERSI

📍 [t.me/INFOVENTO](https://t.me/INFOVENTO)

Apri il link, premi **Iscriviti / Join** e riceverai gli avvisi sul telefono.

## 03 📍 LE STAZIONI CONTROLLATE

- **Porto Corsini** (a sud) — Adriatico Wind Club
- **Baia di Maui** (Lido di Spina) — Osservatorio meteorologico di Lido di Spina, a due passi dal circolo: misura il vento *del posto*
- **Lido di Volano** (a nord)

Avere una stazione a sud e una a nord aiuta ad anticipare l'arrivo del vento a seconda della direzione; quella di Lido di Spina dice cosa sta succedendo proprio dove si esce in barca.

A Porto Corsini c'è anche una **stazione di riserva**: quella della **Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna** (Marina di Ravenna, dall'altra parte del canale del porto). Se la stazione principale non risponde, subentra automaticamente senza interruzioni del servizio. In più fornisce la **raffica degli ultimi 10 minuti** — un dato in tempo reale, più tempestivo della massima giornaliera — che rende l'ALERT RAFFICA del settore sud più preciso: può riarmarsi quando il vento cala e riscattare nella stessa giornata.

Per l'ALERT BORA si controllano inoltre due stazioni sentinella a nord-est (vedi la sezione dedicata).

## 04 🕒 QUANDO ARRIVANO GLI AVVISI

- Controllo **ogni 15 minuti**
- Solo nella fascia **09:00 – 19:00**

- Ogni messaggio indica **intensità (nodi)**, **direzione e raffica**

---

## 05 LE SCHEDE CHE RICEVI

In cima a ogni messaggio Telegram mostra il nome del canale «**INFO VENTO**»: la **prima riga della scheda** ti dice subito di che tipo si tratta. C'è una scheda **informativa** che esce sempre, e quattro **ALERT** che scattano solo quando serve.

 **SITUAZIONE VENTO – HH:MM**

ogni 15 minuti (9–19), sempre

 **ALERT VENTO – Stazione**

il vento medio supera una soglia

 **ALERT RAFFICA – Stazione**

la raffica del giorno supera una soglia

 **ALERT VARIAZIONE PRESSIONE –  
Stazione**

la pressione cala in fretta

 **ALERT BORA – Sentinella**

vento forte da NE sulle sentinelle a nord

Ogni ALERT arriva sempre come scheda a sé, con un box tutto suo per farlo risaltare: se scatta nello stesso momento della *Situazione vento*, viene pubblicato **un minuto dopo** (vedi più sotto).

**Il telefono suona per gli ALERT e per la Situazione vento**, i contenuti principali del canale. Le schede di contorno (bollettino del mattino, grafici, riepilogo della sera, benvenuti) arrivano invece come **messaggi silenziosi**: le trovi nel canale, ma non ti disturbano.

---

## 06 I LIVELLI DELL'ALERT VENTO

Quando il vento medio supera una soglia arriva un **ALERT VENTO**, con un'etichetta che ne dice la forza:

 **20+ nodi** Vento sostenuto: solo per chi ha esperienza, valutate bene.

 **25+ nodi** Vento forte: solo per equipaggi molto esperti e ben attrezzati.

 **30+ nodi** Vento molto forte: si sconsiglia di uscire, pericoloso anche per i più esperti.

Esempio di scheda:

#### ● ALERT VENTO – Porto Corsini

● 21.5 kn da SSW ↗ ↘ · raffica 26.0 kn

● 20+ nodi — Vento sostenuto: solo per chi ha esperienza, valutate bene.

🕒 Possibile arrivo al circolo tra ~50–70 min

Il titolo apre con il "bollino" di gravità del livello, la riga dei valori è la stessa della Situazione vento — pallino colorato della stazione compreso.

Quando le raffiche superano di molto il vento medio (di oltre il 60%), l'ALERT aggiunge una riga di attenzione in più — il vento "a strappi" è insidioso in deriva anche quando la media non spaventa:

⚡ Vento irregolare: raffiche ben sopra la media

#### 07 🌊 ALERT RAFFICA

Oltre al vento, il bot avvisa quando la **raffica** della giornata raggiunge **20, 25 o 30 nodi** (un avviso per soglia, una volta al giorno):

#### 🌊 ALERT RAFFICA – Porto Corsini

● Raffica 22.0 kn da SSW ↗ · soglia 20 kn

**Attenzione:** le stazioni forniscono la raffica **massima della giornata**, non quella dell'istante: l'avviso indica che oggi le raffiche hanno toccato quel valore, non necessariamente che stia raffica ora.

Due filtri evitano falsi allarmi: un **picco toccato fuori dalla fascia 9:00–19:00** (per esempio un groppo notturno) non fa scattare l'alert — quando la fascia riapre è già storia vecchia — e **lo stesso picco non viene mai segnalato due volte**, anche se la stazione di riserva va e viene. Lo stesso criterio vale per l'ALERT BORA: conta solo una lettura della fascia attiva.

#### 08 🕒 STIMA DI ARRIVO AL CIRCOLO

Negli **avvisi di vento** (non nelle raffiche) trovi una riga come:

🕒 Possibile arrivo al circolo tra ~55–80 min

È una stima di quanto può metterci il rinforzo ad arrivare al circolo di **Lido di Spina**, calcolata in base a distanza, direzione e intensità del vento. È una **forchetta**: il valore alto ipotizza che il rinforzo viaggi alla velocità del vento misurato, quello basso tiene conto che i fronti si muovono spesso più veloci del vento al suolo — prudenza: può arrivare prima. Compare solo quando il vento sta effettivamente puntando verso il circolo (es. da sud per Porto Corsini, da nord per Lido di Volano). È un valore

**indicativo**, utile come anticipo. Per la stazione della Baia di Maui la stima non compare: il vento misurato lì è già quello del circolo.

---

#### 09 ALERT VARIAZIONE PRESSIONE

Un **calo rapido della pressione atmosferica** è uno dei segnali più affidabili di vento in rinforzo o di peggioramento in arrivo. Il servizio tiene d'occhio la pressione a **Porto Corsini** e **Lido di Volano** e avvisa quando scende troppo in fretta (calo misurato sulle ultime **3 ore**):

 **≥ 3 hPa**      **Attenzione** — probabile rinforzo di vento.  
in 3 ore

---

 **≥ 6 hPa**      **Alert** — peggioramento marcato, possibile groppo: prudenza.  
in 3 ore

Il controllo gira **ogni 15 minuti**, insieme al rilievo del vento e sugli stessi dati, quindi un calo rapido si vede entro un quarto d'ora. Continua anche di notte, senza mandare nulla: la tendenza si misura su 3 ore, e così alle 9:00 del mattino il confronto è già pronto. Se scatta insieme ad altri messaggi, l'alert pressione esce per ultimo.

---

#### 10 ALERT BORA – LE SENTINELLE A NORD-EST

La **bora** scende da nord-est e arriva in modo **violento**, spesso con poco preavviso: per chi naviga in deriva è il vento più temuto. Per vederla arrivare **prima** che tocchi i lidi ferraresi, il servizio controlla due stazioni "sentinella" a nord-est del circolo, sulla rotta da cui scende la bora:

- **Sottomarina (Diga Sud Chioggia)** — anemometro sulla diga foranea di Sottomarina, esposto al mare aperto;
- **Piattaforma CNR (largo di Venezia)** — la torre oceanografica a ~15 km al largo, che la bora raggiunge ancora prima.

Sono stazioni della **rete meteo-mareografica del Centro Maree di Venezia** (la stessa rete istituzionale delle previsioni di acqua alta), con dati aggiornati **ogni 5 minuti**.

L'ALERT BORA scatta **solo con vento dai settori N, NNE e NE** e ha tre livelli:

 **Bora 20+ nodi**      Bora sostenuta a nord: se siete in acqua, valutate il rientro.

---

 **Bora 25+ nodi**      Bora forte in avvicinamento: rientrare è prudente.

---

 **Bora 30+ nodi**      Bora molto forte: rientrare subito.

Quando possibile l'avviso include la **stima di arrivo a Lido di Spina** (es. "tra ~65–90 min"): la distanza dalle sentinelle dà in genere **1–2 ore di preavviso**. Come gli altri alert, scatta solo **al salire di livello**: niente messaggi ripetuti finché la situazione resta stabile. Un vento forte da un'altra direzione (es. scirocco da SE) **non** fa scattare l'ALERT BORA: per quello ci sono gli alert delle stazioni locali.

## 11 SITUAZIONE VENTO OGNI 15 MINUTI

Dalle **9:00 alle 19:00**, ogni **15 minuti**, il canale pubblica **sempre** la situazione di **Porto Corsini, Baia di Maui e Lido di Volano** — intensità del vento, direzione e tendenza — **anche quando le condizioni non cambiano**. È un quadro in tempo reale utile prima di decidere se uscire, tenuto volutamente snello:

### SITUAZIONE VENTO — 11:15

● **Porto Corsini** — **20.5 kn** SSW ↗ ↗

● **Baia di Maui** — **14.2 kn** SSW ↗ ↗

● **Lido di Volano** — **2.7 kn** E ← —

≡ **Corrente** ~**0.4 kn** ↘ SE · marea in salita

Una riga per stazione: il pallino ha lo stesso colore della curva di quella stazione nel grafico serale, e l'ultima icona dice se il vento, rispetto alla Situazione vento precedente, è **↗ in aumento**, **— stazionario** o **↘ in calo**.

## ≡ **La riga della corrente**

L'ultima riga, sempre presente, è pensata per essere letta **al volo sul telefono o sullo smartwatch mentre si naviga**:

- **~0.4 kn** — quanto tira la corrente davanti al circolo.
- **SE** con la freccia — la freccia punta **dove va** la corrente (attenzione: quella del vento indica invece **da dove** arriva). Sotto **0.1 nodi** la direzione non ha senso e la riga dice solo *trascurabile*.
- **marea in salita / in calo / stanca** — misurata dal mareografo di **Porto Garibaldi**, a circa 2 km dal circolo, che pubblica il livello del mare ogni 10 minuti. In salita la corrente tende a spingere verso **nord-ovest**, in calo verso **sud-est**: è la forzante che di solito conta di più sotto costa insieme al vento.

Il valore in nodi viene dal modello **Adriac** di Arpae (griglia da 1 km sul punto davanti al circolo), che si aggiorna **una volta al giorno**: cambia di ora in ora perché la previsione è oraria. Se per qualche motivo non è disponibile, al suo posto compare la corrente **misurata** dalla boa di Cesenatico, dichiarata come tale — è a 48 km, quindi indica l'andamento generale della corrente costiera, non il dato locale.

A differenza degli ALERT (che scattano solo quando le condizioni peggiorano), questo bollettino esce a orari regolari a prescindere, così avete il dato sempre aggiornato. Il livello raggiunto, la stima di arrivo al circolo e la raffica non compaiono qui: restano nella scheda dell'ALERT, per tenere questo bollettino leggero.

La scheda delle **14:00** aggiunge una riga: la **corrente media prevista per tutto il pomeriggio** (13-19), che risponde a una domanda diversa dalla riga qui sopra — non «com'è adesso» ma «cosa mi aspetta se scendo in acqua ora».

🌊 **Corrente ~0.5 kn** ➤ SE · marea in calo

🕒 **Nel pomeriggio:** corrente prevista **~0.5 kn** verso SE

Spesso al mattino il vento è debole e si esce dopo pranzo, e a quell'ora la previsione è anche più fresca, perché il run del giorno del modello Adriac è ormai pubblicato.

Se in quel momento ci sono anche le **condizioni di un ALERT** (vento sopra soglia o nuova raffica), l'ALERT **non confluisce più nel bollettino**: arriva come scheda a sé, con un box tutto suo per farlo risaltare, pubblicata **un minuto dopo** la Situazione vento. Tra un bollettino e l'altro, invece, gli ALERT partono subito da soli.

---

## 12 📶 **BOLLETTINO DEL MATTINO**

Ogni mattina verso le **9:00** la **previsione vento della giornata** per Lido di Spina (fonte Open-Meteo): cosa aspettarsi nelle ore principali, raffiche comprese. Viene inviato **tutti i giorni**, giovedì compreso.

Quando la giornata lo permette, il bollettino indica anche la **fascia oraria migliore per uscire in deriva**: la finestra (di almeno 2 ore) in cui è previsto vento tra ~6 e ~16 nodi senza raffiche violente, con l'intensità media e la direzione:

🕒 **Fascia migliore per uscire: 13–17 — ~10 nodi da SE.**

Se il giorno è tutto bonaccia o tutto vento forte, la riga semplicemente non compare.

Da questo bollettino trovi anche alcuni dati marini utili alla navigazione:

## 🌊 **Corrente a Lido di Spina**

La previsione della corrente di superficie per il punto davanti al circolo, divisa in **mattina (9–13)** e **pomeriggio (13–19)**: intensità in nodi e direzione **verso cui** scorre. Utile per decidere da che lato conviene allungare i bordi. Il dato viene dal modello oceanografico **Adriac di Arpae Emilia-Romagna** (risoluzione 1 km, tiene conto anche della portata reale del Po — il motore principale delle correnti sulla costa ferrarese). Sotto, in corsivo, la **corrente misurata** dalla boa Nausicaa 2 di Arpae (al largo di Cesenatico): è il riscontro reale della corrente costiera generale, non il dato locale.

## 🌊 Maree del giorno

Orari di **alta** e **bassa marea** con l'altezza in **centimetri rispetto al livello medio del mare di oggi**: +26 cm vuol dire che il mare sale 26 cm sopra la media della giornata, -19 cm che scende 19 cm sotto. In più l'**escursione della giornata**, cioè la differenza tra il punto più alto e quello più basso. La previsione tiene conto anche della spinta del vento, non solo della marea astronomica. Orari su base oraria, quindi indicativi al minuto.

## 🌙 Fase lunare

Se la luna è **crescente o calante**, con quanti giorni mancano alla luna piena o alla luna nuova. Utile anche perché nei giorni di luna piena e luna nuova le maree sono più marcate (sizigie), mentre ai quarti sono più deboli (quadrature).

---

### 13 📊 GRAFICO PREVISIONI WEEKEND (GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO)

**Giovedì, venerdì e sabato verso le 9:05**, subito dopo il bollettino, un grafico con il vento previsto a **Lido di Spina** per i **giorni che restano del weekend**: giovedì → ven/sab/dom, venerdì → sab/dom, sabato → domenica. Il giorno di oggi non viene ripetuto, perché è già nel bollettino qui sopra. Ogni barra è il vento massimo previsto in nodi, con sopra una freccia che indica la direzione: utile per programmare le uscite del fine settimana. *Previsione indicativa.*

---

### 14 📰 3 NEWS DI VELA (OGNI GIORNO ALLE 10:20)

Ogni giorno alle **10:20**, da maggio a settembre, tre notizie di vela da leggere in spiaggia aspettando il vento:

- 🚤 **Barche e progetti** — la presentazione più fresca di una nuova barca **a vela** o di un progetto (solo vela, niente motore), dalle testate Giornale della Vela e Farevela;
- 🎓 **Tecnica & regate** — una spiegazione tecnica (manovre, regolazioni, componenti) oppure una notizia di regata, dai giri del mondo alle classi olimpiche;
- 🇮🇹 **Il nodo del giorno** — un nodo marinaro con spiegazione in italiano e link all'**animazione passo-passo** per impararlo davvero.

Per ogni notizia: titolo, due righe per capire di cosa si tratta e il link all'articolo completo. Il messaggio arriva **silenzioso** — è lettura da ombrellone, non un alert.

---

### 15 📊 RIEPILOGO DELLA SERA

Ogni sera verso le **19:00** un riepilogo con **vento massimo e raffica massima** registrati nella giornata, accompagnato dal **grafico dell'andamento reale del vento**: le letture raccolte ogni 15 minuti dalle stazioni diventano una curva che mostra com'è andata davvero la giornata (una curva per stazione, con le soglie d'alert segnate quando il vento ci si è avvicinato). Per ogni ora, sopra la

curva di ciascuna stazione, una **freccia mostra la direzione di provenienza** del vento: la freccia "vola col vento", come nelle app meteo (vento da N = freccia che punta in basso). È il complemento "a consuntivo" del grafico delle previsioni weekend.

In coda al riepilogo trovi anche il **contatto per i feedback**: suggerimenti da implementare o errori da segnalare si scrivono a **zenogovoni@annunziata.it**.

---

## 16 TENDENZA E DIREZIONE

Sia nella **Situazione vento** sia negli **ALERT VENTO** trovi sempre se il vento è  **in aumento**, **— stazionario** o  **in calo** rispetto alla lettura precedente, e una **freccia**  che mostra verso dove sta soffiando.

---

## 17 COME "RAGIONA" IL BOT (PER NON RIEMPIRTI DI MESSAGGI)

L'avviso parte **solo quando il vento sale di fascia**:

- se il vento supera i 20 nodi → ricevi l'avviso;
- se resta più o meno stabile → **non** ricevi altri messaggi;
- se sale ancora di fascia (es. da 20 a 25, o da 25 a 30) → ricevi il nuovo ALERT;
- se scende sotto soglia e poi risale → ricevi di nuovo l'avviso.

---

## 18 PULIZIA GIORNALIERA DEL CANALE

Ogni notte, **appena passata la mezzanotte**, il bot **cancella i messaggi dal penultimo giorno all'indietro**: nel canale restano sempre e solo i messaggi **di ieri e di oggi**, così gli iscritti non si ritrovano centinaia di vecchi messaggi da scorrere. Non serve fare nulla: la cronologia sparisce da sola anche dal telefono degli iscritti.

**Unica eccezione: i Riepiloghi della sera non vengono mai cancellati.** Restano nel canale come archivio storico della stagione — con i loro grafici dell'andamento del vento saranno utili in futuro per fare statistiche.

### IMPORTANTE

I dati sono **indicativi e non ufficiali**. Servono come indicazione di massima: **verificate sempre le condizioni reali** prima di andare in acqua. La sicurezza viene prima di tutto.

---

## 19 ULTIMI AGGIORNAMENTI

- **Corrente e marea in ogni Situazione vento (ogni 15 minuti)**: una riga sola — intensità, freccia che punta dove va la corrente, e fase di marea misurata a Porto Garibaldi — pensata per essere



letta al volo sul telefono o sullo smartwatch mentre si naviga.

- **3 news di vela ogni giorno alle 10:20:** barche nuove (solo vela!), tecnica o regate, e il nodo del giorno con animazione — lettura da spiaggia in attesa del vento.
- **Stima di arrivo a forchetta:** la riga "possibile arrivo al circolo" ora dà un intervallo (es. ~55–80 min) — il valore basso ricorda che i fronti spesso viaggiano più veloci del vento al suolo.
- **ALERT BORA più selettivo:** scatta solo con vento dai settori N, NNE e NE (prima il settore arrivava fino a E).
- **Pulizia giornaliera (prima settimanale):** nel canale restano solo i messaggi di oggi e di ieri. I Riepiloghi della sera però non si cancellano mai: restano come archivio storico con i grafici del vento.
- **Notifiche sonore solo per l'essenziale:** suonano gli ALERT e la Situazione vento; le schede di contorno (bollettini, grafici, riepilogo, benvenuti) ora arrivano come messaggi silenziosi.
- **Grafico serale del vento:** il riepilogo delle 19:00 include il grafico dell'andamento reale del vento della giornata alle stazioni, con una freccia per ogni ora che mostra la direzione di provenienza.
- **Fascia migliore per uscire:** il bollettino del mattino indica la finestra oraria con vento previsto adatto alla deriva (~6–16 nodi).
- **Nota "vento irregolare":** l'ALERT VENTO segnala quando le raffiche superano di molto il vento medio (vento a strappi).
- **ALERT sganciati dalla Situazione vento:** non confluiscono più nel bollettino, arrivano sempre come scheda a sé con un box tutto suo — pubblicata un minuto dopo — per essere più riconoscibili, mentre la Situazione vento resta più snella.
- **Tendenza sempre visibile nella Situazione vento:** ogni scheda mostra se il vento, rispetto al bollettino precedente, è in aumento, stazionario o in calo.
- **Scala vento semplificata a tre livelli (20 · 25 · 30 nodi):** eliminati gli avvisi a 8 e 10 nodi, troppo frequenti e poco utili come alert; aggiunto un livello intermedio a 25 nodi tra "attenzione" e "sconsigliato uscire".
- **ALERT RAFFICA a tre livelli (20 · 25 · 30 nodi):** eliminato il livello a 15 nodi.
- **Situazione vento ogni 15 minuti** (prima ogni 30): il quadro in tempo reale ora è aggiornato al passo del controllo delle stazioni.
- **Pulizia giornaliera del canale (prima settimanale):** nel canale restano solo i messaggi di oggi e di ieri. I Riepiloghi della sera però non si cancellano mai: restano come archivio storico con i grafici del vento.
- **Corrente aggiornata alle 14:00:** la Situazione vento delle 14 include la corrente media prevista per il pomeriggio, per chi esce dopo pranzo.
- **Corrente locale dal modello Arpae:** nel bollettino del mattino la corrente davanti a Lido di Spina ora viene dal modello Adriac di Arpae (1 km, con la portata reale del Po), divisa in mattina e pomeriggio, con il riscontro misurato dalla boa Nausicaa 2 al largo di Cesenatico.

- **Stazione di riserva a sud e raffica in tempo reale:** la stazione della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna (Marina di Ravenna) fa da riserva a Porto Corsini e fornisce la raffica degli ultimi 10 minuti, per un ALERT RAFFICA più tempestivo nel settore sud.
- **Benvenuto serale ai nuovi iscritti:** ogni sera alle **21:00**, se durante il giorno qualcuno si è unito al canale, un messaggio dà il benvenuto per nome ai nuovi arrivati (un solo messaggio al giorno, niente disturbo in orario di navigazione).
- **ALERT BORA:** due stazioni sentinella a nord-est (Sottomarina Diga Sud e Piattaforma CNR al largo di Venezia) avvisano quando la bora supera 20, 25 o 30 nodi, con stima di arrivo a Lido di Spina — in genere 1–2 ore di preavviso.
- **Titoli delle schede più chiari:** gli avvisi ora hanno un titolo di famiglia riconoscibile — **ALERT VENTO**, **ALERT RAFFICA**, **ALERT VARIAZIONE PRESSIONE** — ben distinti dalla **Situazione vento** informativa (vedi la sezione "Le schede che ricevi").
- **Maree più chiare e fase lunare nel bollettino delle 9:00:** altezze di marea in centimetri rispetto al livello medio del giorno (+ sopra, – sotto), escursione della giornata e luna crescente/calante.
- **Correnti e maree nel bollettino delle 9:00:** direzione della corrente di superficie e orari/altezze di alta e bassa marea del giorno.
- **ALERT variazione pressione:** avviso quando la pressione cala rapidamente ( $\geq 3$  hPa/3h giallo,  $\geq 6$  hPa/3h rosso), su entrambe le stazioni.
- **Grafico previsioni weekend:** giovedì, venerdì e sabato alle 9:05 il vento previsto a Lido di Spina per i giorni che restano del weekend (gio → ven/sab/dom, ven → sab/dom, sab → dom). Il bollettino del mattino ora esce tutti i giorni.
- **Bollettino del mattino** (~9:00) e **riepilogo della sera** (~19:00).
- **Tendenza** del vento (in aumento / in calo / stabile) e **freccia** della direzione negli avvisi.
- **Stima di arrivo al circolo:** negli avvisi vento, una stima dei minuti perché il rinforzo raggiunga Lido di Spina.
- **Filtri direzione:** Porto Corsini avvisa per venti da sud (E→S→O), Lido di Volano per venti da nord (O→N→E).
- **Controllo ogni 15 minuti** (prima ogni 30).
- **Fascia oraria 09:00 – 19:00** (prima 07:00 – 21:00).
- **Aggiunta la stazione di Lido di Volano** (nord), in più a Porto Corsini.
- Se una stazione è momentaneamente offline, il servizio continua con l'altra.