


# 环境安装教程

## 一、下载环境安装包

百度网盘链接: <https://pan.baidu.com/s/1kjAWU9fYpTjc9OvCOESyEw?pwd=ug8m> 提取码: ug8m



## 二、环境安装

请跟着对应的视频教程安装环境，下面的文档命令是视频中所用到的。

### 1. 前端环境

1.1 版本要求: node(v22.2.0)、npm(10.7.0)

1.2 nvm、node、npm 环境安装:

(1) 卸载之前版本不对应的 node 环境 (如果之前没有安装过 node, 请忽略这一步)

- 打开控制面板 -> 打开程序和功能 -> 右上角搜索输入 node -> 右键卸载
- 删除【C:\Users\用户名】文件夹下的.npmrc 和.yarnrc
- 删除 node 相关的系统环境变量
- 注意: 上述卸载 node 环境仅供参考, 不能保证完全卸载干净

(2) 安装 nvm 工具需要的镜像源:

node\_mirror: <https://npmmirror.com/mirrors/node/>

npm\_mirror: <https://npmmirror.com/mirrors/npm/>

(3) 安装 node 环境

nvm install 22.2.0

注意: node 安装好之后自带对应版本的 npm, 无需单独安装 npm

(4) 激活使用新安装的 node 环境

nvm use 22.2.0

(5) 检查 node 和 npm 版本

node -v

npm -v

## 2. 算法端环境

2.1 版本要求: miniconda3、python3.12

2.2 miniconda3 环境安装:

(1) 需要用到的系统环境变量

{安装路径}\Miniconda3

{安装路径}\Miniconda3\Scripts

{安装路径}\Miniconda3\Library\bin

(2) 检查 miniconda3 是否安装成功

conda env list

2.3 python3.12 环境安装:

(1) 创建虚拟 python 环境

conda create -n py12 python=3.12 -y

(2) 激活当前虚拟环境

conda activate py12

(3) 检查虚拟环境是否激活成功

conda env list

上述环境安装成功后, 请看下一个文档【2 系统启动教程】来运行整个系统。