

break 与 continue 知识点复习

while 无限循环 · break 终止 · continue 跳过 · 点菜程序



01 理解 **while** 无限循环与永真条件

02 掌握 **break** 提前结束循环

03 掌握 **continue** 跳过本次循环

1 核心知识点

while True: [waɪl]

当...的时候 / 永真

- 由 **while** + 永真条件 + 冒号 + 循环体 组成
- 永真条件是结果永远为 **True** 的条件
- 本质还是 **while** 循环
- 常与 **break** 搭配使用

```
while True:    # 永真，一直循环
```

break [breɪk] 打破；终止

- 可以提前结束当前循环
- 然后执行循环之后的语句
- 只能出现在 **for** / **while** 循环里
- 循环会提前停止

```
break    # 立刻跳出循环
```

continue [kən'tɪnju:]

持续；再继续

- 跳过**当前这一次**循环
- 开始执行**下一次**循环
- 只能出现在 **for / while** 循环里
- 循环**不会停止**，只是跳过这次

```
continue    # 跳过本次，进入下次
```

break / continue [dɪ'fɪərəns]

区别

- break **提前结束**整个循环
- continue **跳过本次**循环
- break 让循环**停止**
- continue 让循环**继续**

```
# break 停    vs    continue 跳
```

while True: + break

['menju:] 菜单

- 在**无限循环**内获取用户输入菜单 d
- 如果 d 等于 "no" 用 break 终止
- 否则 **print** 出菜单内容
- break 让点菜能正常结束

```
while True:
    d = input()
    if d == "no": break
```

💡 **break 和 continue 只在循环里**：它们只能写在 for 或 while 循环内部，写在循环外会报错。

💡 **break 是真退出**：break 会**整个循环都不做了**直接往下走；continue 只是跳过这一轮，循环还在继续。

💡 **无限循环要配 break**：while True: 不会自己停，一定要在循环里用 **break** 给出结束条件，否则程序会一直卡住。

2 本课英文单词表

while [waɪl] 当...的时候

break [breɪk] 打破; 终止

continue [kən'tɪnju:]

持续; 再继续

true [tru:] 真; 成立

if [ɪf] 如果

input ['ɪnpʊt] 输入

print [prɪnt] 打印

for [fɔ:r] 对于; 循环

3 程序参考 • 点菜小程序与去 4 数



点菜小程序

程序 • while True + break

1 第一步: while True 进入无限循环

2 第二步: input() 获取用户点的菜单 d

3 第三步: if d == "no" 用 break 终止循环

4 第四步: 否则 print 出菜单内容 d

```
while True:
    d = input("请点菜 (输入 no 结束): ")
    if d == "no":
        print("点餐结束")
        break
    print("您点了: " + d)
```

🚫 输出 100 以内不含数字 4 的数 程序 • for + continue

个位上的数字用 `num % 10` 得到，十位上的数字用 `num // 10` 得到；只要含 4 就用 `continue` 跳过这一次循环。

1 第一步：for num in range(100) 遍历 0~99

2 第二步：ge = num % 10 取个位，shi = num // 10 取十位

3 第三步：若含 4 用 continue 跳过

4 第四步：否则 print(num)

```
for num in range(100):
    ge = num % 10      # 个位
    shi = num // 10    # 十位
    if ge == 4 or shi == 4:
        continue      # 含 4 就跳过
    print(num)
```