

本地转写 · 怎么用（huo15-openclaw-asr）

一句话：把录音/视频/终端录屏发给龙虾，说「本地转写」，拿原文 + 纪要。
不上云，不用百炼 Key。
要用云端 → 看 [百炼版 SOP](#)

复制这句话就能用

用本地转写 skill，帮我把「你的文件完整路径」转成文字并写纪要，不要上云。

例：

用本地转写 skill，帮我把 D:\录音\周会.mp4 转成文字并写纪要，不要上云。

还能怎么说（按需加一句）

你想要	加在对话里
会议纪要要有行动项	「按会议纪要格式写要点和行动项」
终端录屏 .tty	「这是 .tty 文件，按 skill 提取终端内容」
多人要分谁说的	「需要分说话人，我已配好 HF_TOKEN」（见附录）
要 Word	「纪要生成 Word 存下载文件夹」
转写太差	「质量不好就按 skill 换更大模型重跑，别硬写纪要」
改云端	「改用百炼云端转写」→ 百炼 SOP

你会拿到什么

- 对话里的 原文 + 纪要
- 若你同意保存：下载 文件夹里的 `.md`（全文）或 `.docx`（仅纪要）

第一次用？只配这些（可选）

要做什么	你要不要管
装 skill	让管理员或自己执行一次 <code>clawhub install huo15-openclaw-asr</code> （见附录）
装 ffmpeg	转 mp4 等视频 时龙虾可能需要；没有就说「帮我检查 ffmpeg」
API Key	不用
百炼 Key	不用

装好后 重启 OpenClaw，直接对话即可。

选错 skill？

情况	用哪个
不想上云	本文（本地）
要用阿里云/百炼	百炼 SOP
<code>.tty</code> 终端录屏	本文（本地）

附录（可跳过）

A. 安装 skill

```
clawhub install huo15-openclaw-asr --dir ~/.openclaw/workspace/skills
```

路径按工作区调整；装完重启 OpenClaw。

B. 说话人分离（可选）HF_TOKEN

1. [HuggingFace](#) 创建 Token
2. 对 `pyannote/speaker-diarization-3.1` 网页点同意条款
3. Windows 环境变量示例：

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("HF_TOKEN", "你的token", "User")
```

4. 对话里说「需要分说话人转写」

C. Windows 转写乱码

对话里说：「Windows 环境，转写编码报错请按 skill 处理 UTF-8。」

D. 技术说明（龙虾/开发）

[SKILL.md](#) · [scripts/README.md](#)