



CINEMAX

Manuale Utente

14/09/2026

Versione 1.0

Samuele Caputo , Alessandra Larghi

Università degli Studi Insubria

Varese

INDICE

1. INSTALLAZIONE

- 1.1 Requisiti di sistema
- 1.2 Setup ambiente
- 1.3 Installazione programma

2. ESECUZIONE ED USO

- 2.1 Setup e lancio del programma
- 2.2 Uso delle funzionalità
- 2.3 Data set di test

3. LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

4. SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA

1. INSTALLAZIONE

1.1 Requisiti di sistema

Per eseguire l'installazione è necessario aver installato la Java JDK 21 o superiore. L'applicazione è multiplatforma, l'unico vincolo è la capacità del sistema di supportare la JDK di Java, questa applicazione è stata testata per funzionare sui sistemi: Windows 10 e MacOS 15.6.1.

1.2 Setup ambiente

Installazione di java

Prima di eseguire il programma, bisogna assicurarsi che sia installato in maniera corretta il software di supporto di Java. Per prima cosa, verificare la versione di java aprendo il prompt dei comandi e digitare “ java -version”, se la versione è inferiore a quella dei requisiti di sistema o il comando non viene riconosciuto, procedere all'installazione:

Accedere al sito di Oracle e scaricare la versione JDK 21 o superiore, eseguire il programma di installazione e seguire passo per passo tutti i passaggi proposti. Infine per verificare se l'installazione è andata a buon fine, riutilizzare il comando “java -version” nel prompt dei comandi.

1.3 Installazione del programma

L'applicazione CineMax è fornita come pacchetto “portable”, per l'installazione bisogna eseguire i seguenti passaggi:

1. Scaricare il file denominato *Progetto-Cinemax-main.zip*.

2. Estrarre l'intero contenuto del file in una posizione a scelta (es. desktop)

Attenzione: Non spostare, modificare o rinominare nessuna cartella contenuta nel file, se venisse eseguita una qualsiasi modifica o il file .jar venisse separato l'applicazione non potrà avviarsi correttamente.

2. ESECUZIONE ED USO

2.1 Setup e lancio del programma

- Setup

Assicurati di avere all'interno della cartella principale la cartella /data (contenente i dati necessari per eseguire le sue funzioni).

- Lancio del programma

Per avviare il programma serve aprire il prompt dei comandi e navigare fino alla cartella estratta (es. Desktop\CineMax) oppure cliccare sulla barra degli indirizzi all'interno della cartella radice (ossia la cartella contenente le sottocartelle bin, src, data...) , digitare *cmd* e premere invio. Una volta fatto ciò si aprirà il prompt dei comandi e per far partire il programma digitare:

```
java -jar CineMax.jar
```

```
----- CINEMAX -----
1. Login
2. Registrati come cliente
3. Entra come guest
0. Esci

Scelta:
```

NOTA: Per verificare se il programma sia partito

correttamente, dovrà apparire questa schermata iniziale.

2.2 Uso delle funzionalità

MENU PRINCIPALE

1. **Login:** serve per accedere all'applicazione come utente già registrato. Digitando 1 verrà chiesto di eseguire il login , quindi verrà chiesto Username e Password del proprio account. Se le credenziali saranno corrette allora entrerete nel menu cliente, invece se proverete a fare il login senza esservi mai registrati, l'applicazione darà errore.
2. **Registrati come cliente:** Digitando 2 questa funzione serve per creare il vostro account come nuovo cliente, vi verrà chiesto: Nome, Cognome, Username (finché non verrà inserito un username diverso da quelli già registrati lo richiederà in loop), Password, Domicilio. Quando la registrazione andrà a buon fine vi comparirà il menu cliente.
3. **Entra come guest:** Serve ad accedere all'applicazione senza registrarsi, digitando il numero 3 comparirà direttamente il menu Guest.
0. **Esci:** digitando 0 permette di chiudere l'applicazione.

MENU CLIENTE

1. **Cerca proiezione:** digitando 1 inizierà la ricerca per la proiezione che desideri chiedendo il Titolo, Genere, Data inizio, Data fine, Costo minimo, Costo massimo. In base alle informazioni che

darete (non è obbligatorio inserirle tutte) l'applicazione cercherà delle proiezioni indicando tutti i dettagli oppure potrà non trovare alcuna proiezione.

2. **Le mie prenotazioni:** digitando 2 verrà mostrato l'elenco di tutte le prenotazioni eseguite con il vostro account corrente, se non è stata fatta nessuna prenotazione verrà scritto "Nessuna prenotazione trovata"
3. **Nuova prenotazione:** digitando 3 si potrà effettuare una prenotazione della proiezione che desiderate chiedendo il titolo.
4. **Modifica prenotazione:** digitando 4 comparirà la lista di tutte le prenotazioni effettuate e potrete modificare le vostre prenotazioni scambiandole con altre.
5. **Elimina prenotazione:** digitando 5 comparirà la lista di tutte le prenotazioni effettuate ed eventualmente potrete eliminare le proiezioni che desiderate.
0. **Logout:** digitando 0 tornerete al menu principale ed effettuerete il logout dall'account che avete utilizzato fino a quel momento.

MENU GUEST

1. **Cerca proiezione:** digitando 1 inizierà la ricerca per la proiezione che desideri proprio come nel menu cliente.
2. **Registrati come cliente:** digitando 2 questa funzione serve per creare il vostro account come nuovo cliente, esattamente come nel menu principale.
0. **Torna al menu principale:** digitando 0 ricomparirà la schermata del menu principale.

2.3 Data set di test

1. Account per provare cliente:

- scaputo - password: 1234
 - alarghi - password: 1234
2. Account per provare bigliettaio:
- cneri - password: 1234
 - sbruno - password: 1234
3. Account per provare proiezionista:
- lbianchi - password:1234
 - averdi - password:1234

3. LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

Una volta effettuata la prenotazione, hai a tutti gli effetti il biglietto ma non sai in che posto sarai nella sala

4. SITOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA

Gestione Hashing delle password: <https://ssojet.com/hashing/sha-256-in-java#generating-sha-256-hash>

