云笔记服务器接口说明

一、普通笔记

接口名称	上传笔记 XML
接口 URL	http://服务器网址/service/uploadusernote?user_name=xxx
	说明: user_name 用户名
POST 数据	笔记 XML 数据
服务器操作	接收并保存 xml 数据
返回值(成功)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>1</status>
	<message></message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>
返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	<message>失败信息</message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>

接口名称	下载笔记 XML
接口 URL	http://服务器网址/service/downloadusernote?user_name=xxx
	说明: user_name 用户名
POST 数据	无
服务器操作	读取 xml 数据并输出
返回值(成功)	笔记 XML 数据 (POST 提交的 xml 数据,不做任何改动)
返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	<message>失败信息</message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>

二、图片笔记

接口名称	发送图片笔记同步请求
接口 URL	http://服务器网址/service/startimagenotesync?user_name=xxx
	说明: user_name 用户名
POST 数据	无

服务器操作	生成同步 ID,清空原有数据
返回值(成功)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>1</status>
	<message></message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>
	<sync_id>同步 ID</sync_id>
返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	<message>失败信息</message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>

接口名称	上传图片笔记
接口 URL	http://服务器网址/service/uploaduserimagenote? user_name =xxx
	说明: user_name 用户名
POST 数据	POST 传递的参数:
	sync_id 同步 ID
	image_id 图片 ID
	file 图片本地文件名
	image_note 图片说明
	imageData 图片数据
服务器操作	接收图片数据并保存
返回值(成功)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>1</status>
	<pre><message></message></pre>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>
返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	〈message〉失败信息〈/message〉
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>

接口名称	下载图片笔记 XML
接口 URL	http://服务器网址/service/downloaduserimagenote?user_name=xxx
	说明: user_name 用户名
POST 数据	无
服务器操作	将保存全部图片笔记的 xml 输出。
返回值(成功)	图片笔记 XML 数据
	<root></root>
	<pre><item></item></pre>
	<pre><picturenote>笔记内容 1</picturenote></pre>
	<imagename>图片 url 1</imagename>
	<imageid>1</imageid>
	<item></item>
	<pre><picturenote>笔记内容 2</picturenote></pre>
	<imagename>图片 ur1 2</imagename>
	<imageid>2</imageid>
	说明:imageName 为图片的 URL 链接地址
返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	〈message〉失败信息〈/message〉
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>

三、注册、登录

接口名称	用户注册
接口 URL	http://服务器网址/service/registeruser
POST 数据	user_name 用户名(字母数字下划线,6-20位)
	user_password 密码(字母数字字符,6-20位)
服务器操作	创建新用户
返回值(成功)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>1</status>
	<pre><message></message></pre>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>
	<user_id>49</user_id>
	说明: user_id 为注册后的用户 ID

返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	<message>失败信息</message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>

接口名称	用户登陆
接口 URL	http://服务器网址/service/userlogin
POST 数据	user_name 用户名
	user_password MD5 加密后的密码
服务器操作	验证用户名和密码
返回值(成功)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>1</status>
	<pre><message></message></pre>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>
	<user_id>49</user_id>
	说明: user_id 为用户 ID
返回值(失败)	<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
	<root></root>
	<status>0</status>
	<message>失败信息</message>
	<errorcode>0</errorcode>
	<data></data>