# 子站栏目仅限内网访问

如果我们需要某个栏目仅限内网访问,如果是做了动静态分离部署的,直接将栏目关闭静态即可;如果是公网直接安装的,就对此栏目设置对应 ip 段;查看这个教程

# 一、登录子站后台

A、打开【统一登陆地址】----点击进入【各自站点会员中心】----输入账号密码:

统一登录的一般网址是: 动态域名/dl.html (具体网址由管理员提供)



B、点击【站点管理】----点击【管理入口】,再次输入账户密码,进入站点后台



# 二、如果是做了动静态分离部署的情况

这种情况的判断的标准,就是确认后台是否只能在特定的网络才能访问,比如校内。这种情况处理就很简单,直接关闭栏目静态,然后访问动态地址即可

### 1、进入对应站点的【栏目管理】界面:

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----点击【栏目管理】----点击【+】展开所有栏目:




## 2、找到所需栏目----点击【编辑栏目】:




### 3、设置栏目为【不静态】并设置【应用到子分类】:

相当于是关闭此栏目的静态,后续访问网站都需要动态地址:



### 4、查看效果:

关闭静态后,栏目预览都只有动态地址了,这样可以点击预览;由于设置了动态链接数据库的访问仅限内网,那么栏目动态地址只能在校内访问了。



点	内容数	浏览量	排序	
	4	0	80	栏目查看 发布内容 编辑栏目
1	9	0	78	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	9	0	12	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	0	0	10	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	0	0	74	<ul><li>② 静态预览</li><li>一一一一 内容</li><li>编辑栏目</li></ul>
1	0	0	70	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	0	0	65	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	2	0	50	栏目查看 发布内容 编辑栏目

# 三、如果系统部署在公网访问的情况

这种情况的判断的标准,就是确认后台也可以在公网任何地方访问并登录。这种情况,就用限制 ip 访问情况即可

#### 1、进入对应站点的【栏目管理】界面:

进入对应站点【网站后台】-----点击【内容】----点击【栏目管理】----点击【+】展开所有栏目:




## 2、找到所需栏目----点击【编辑栏目】:



### 3、设置栏目为【不静态】并设置【应用到子分类】:

相当于是关闭此栏目的静态,后续访问网站都需要动态地址:






#### 4、设置 ip 访问范围:


在编辑栏目状态下----点击【权限配置】, 此处就是设置界面:



方式 1: 直接勾选【启用仅限局域网访问】,那么就此处不用设置 ip,利用系统后台的全局 ip 设置即可。




方式 2: 直接勾选【开启问】,那么就此处要设置 ip,框框中设置相关的 ip 限制范围。



### 4、查看效果:

关闭静态后,栏目预览都只有动态地址了,这样可以点击预览;由于设置了动态链接数据库的访问仅限内网,那么栏目动态地址只能在校内访问了。



点	内容数	浏览量	排序	
	4	0.	80	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	9	0	78	栏目查看 发布内容 编辑栏
	9	0	12	栏目查看 发布内容 编辑栏目
	0	0	10	栏目查看 发布内容 编辑栏
	0	0	74	<ul><li> 静态预览</li><li></li></ul>
1	0	0	70	栏目查看【发布内容】编辑栏
	0	0	65	栏目查看 发布内容 编辑栏
	2	0	50	栏目查看 发布内容 编辑栏