

SSAFY 네트워크 설정



1. 화면 우측 하단의 모니터 모양 or 지구본 모양 or Wi-Fi 신호 모양의 아이콘 우클릭 후 "네트워크 및 인터넷 설정 열기" 클릭



2. "상태"탭에서 고급 네트워크 설정의 "어댑터 옵션 변경" 클릭 or "이더넷"탭에서 우측 관련 설정의 "어댑터 옵션 변경" 클릭

고급 네트워크 설정



어댑터 옵션 변경

네트워크 어댑터를 보고 연결 설정을 변경합니다.



네트워크 및 공유 센터

연결하는 네트워크에 대해 공유할 항목을 결정하세요.



네트워크 문제 해결사

네트워크 문제를 진단하고 해결합니다.

관련 설정

어댑터 옵션 변경

고급 공유 옵션 변경

네트워크 및 공유 센터


Windows 방화벽

도움말 보기


SSAFY 네트워크 설정



3. "Wi-Fi" or "무선랜" 우클릭 후 메뉴에서 "속성" 클릭



4. Wi-Fi 속성에서 "인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)" 클릭 후 "속성" 클릭, "다음 IP 주소 사용" 클릭 후 배정받은 IP 세팅 후 확인



SSAFY 네트워크 설정





- IP : 70.12.24X.XXX (※ 배정받은 IP 세팅)
- subnet : 255.255.248.0
- gateway : 70.12.240.1
- DNS : 168.126.63.1 , 168.126.63.2
- ❖ 배정받은 IP 이외 나머지 세팅은 모두 동일

SSAFY 네트워크 설정



5. 화면 우측 하단의 모니터 모양 or 지구본 모양 or Wi-Fi 신호 모양의 아이콘 클릭 후 "SSAFY-1202" 선택 후 연결 클릭



"네트워크 보안 키 입력" 에 "SSAFY-1202" 비밀번호 **ssafy1357** 입력 후 다음 클릭하여 무선랜 연결