

[首页](#) > [论坛](#) > [免流技术](#) > [帖子](#)

[图床](#) [发帖](#) [新帖](#) [管理](#)

[标题] 续续续酸酸乳实现GOST免UDP无需ROOT教程 (阅1242)

[时间] 2019/12/10 2:28:00

本次教程不用ROOT

本次教程不用ROOT

本次教程不用ROOT

本次教程不用ROOT

第一，我们首先下载APP。

软件名称：LProxy



软件大小：7MB左右

软件说明：免流用的（节点请自带）

软件地址：<https://www.lanzous.com/i7xcqpi>

节点请自带，本次教程只提供酸酸乳+GOST使用方法。

第二，我们准备好自己的酸酸乳节点并复制酸酸乳节点（格式：`ssr://xxx`）

第三，打开软件，点击  符号（图1）然后点粘贴按钮（图2）等待提示完成后，接着点击  按钮，然后点击编辑（图3）进去后对应gost修改。

第四，GOST使用说明：

1) 启用UDP设置成是（则启用GOST）

2) `gost_host`（gost搭建的ip地址，不能是域名）

3) gost_port (gost搭建的端口)

4) gost_psaa (gost搭建的密码)

5) 看(图4)已打马赛克。

6) 注意事项①(酸酸乳的远程端口 1024 ~ 65535 完美支持GOST使用)

7) 注意事项②(酸酸乳的远程端口 1 ~ 1023 目前的GOST未测试免不免, 如需要的话请把本地端口的60443改成1082或者8080)

第五, 看到GOST正在运行则启动成功(图5)

第六, GOST安装脚本 `wget http://koonb.cn/gost.sh && bash gost.sh`

第七, 如果看不惯收费的云端配置, 可以到设置里面删除(图6)然后就完完全全本地化了。共有7个附件(扣50个妖晶):

1. lp_292-tsv25.apk (7.8MB)

[点击下载](#) (71次)

2. -592219fc8253a053.jpg (130.8KB)



放行：设置某应用不进行代理。

四、用户系统：

- 1) 登录账号时可用【(邮箱或昵称)+密码】进行登录。
- 2) 快速双击标题部位则跳出用户管理界面。
- 3) 更改昵称时只能改一次。
- 4) 更改密码时请在确定前做好(截图准备)以免改完就忘记。
- 5) 首次QQ登录成功时，请及时双击标题改昵称改密码(初始密码：12345678)

[01:43:06] GOST使用：

- 1) 不支持1-1024端口的酸酸乳(如有需要，请自行用脚本版)
- 2) GOST不支持域名，请自行解析。
- 3) 如GOST正在运行，UDP连不上网，则GOST问题，请自行检测(可复用别人的GOST)



3. 23b78f012474c2fd. jpg (136. 9KB)

LProxy

未登录

运行日志云端配置本地模式

公告：支持1-1024端口的酸酸乳(如有需要，请自行用脚本版) 2) GOST不支持域名，请自行

[01:43:04]

一、动态自动抓包教程：

- 1) 右上角点击进入软件设置。
- 2) 接着打开高级特权按钮。
- 3) 返回主界面点击“王”字即可。

二、按钮说明:

新: 新建本地配置。

测: 测试联网状态。

王: 获取王卡动态。

十: 更多实用功能。

三、实用功能:

分享: 分享本APP软件。

粘贴: 支持Tiny | SSR | SS。

编辑: 修改内容。

放行: 设置某应用不进行代理。

四、用户系统:

1) 登录账号时可用【(邮箱或昵称)+密码】进行登录。

2) 快速双击标题部位则跳出用户管理界面。

3) 更改昵称时只能改一次。

4) 更改密码时请在确定前做好(截图准备)以免改完就忘记。

5) 首次QQ登录成功时, 请及时双击标题改昵称改密码(初始密码: 12345678)

[01:43:06] GOST使用:

1) 不支持1-1024端口的酸酸乳(如有需要, 请自行用脚本版)


2) GOST不支持域名, 请自行解析。

3) 如GOST正在运行, UDP连不上网, 则GOST问题, 请自行检测(可复用别人的GOST)




4. -1151e135fafcdc31. jpg (138. 9KB)






5. 656bfb56645df9ba. jpg (100. 3KB)




```
37 ###GOST设置###
38
39 启用UDP="是"
40
41 gost_host=" "
42
43 gost_port="6688"
44
45 gost_pass=" "
46
47 ### 以上SS|SSR设置方式 ###
48
49
```


6. 6677f6fd398539b2. jpg (80.0KB)





7. -bb0dd8ec2a18267. jpg (74. 0KB)





设置后，重启软件