

Ftp

文档版本: 1.0。

简述: 通过 FTP 进行上传、下载等操作。

配置: Ftp.php。

\$Server 用以指定 FTP 连接地址;

\$Port 用以指定远程服务器的 FTP 服务的端口;

\$User 用以指定连接 FTP 时提供的用户名;

\$Password 用以指定连接 FTP 时提供的密码。

方法:

Up():

- 语法: #<Ftp@ Up(*From*, *To*, *ConnentInfo*)>
- 说明: 将一个文件通过 FTP 上传到远程服务器上的指定的位置。
- 参数:

From: String 类型, 必须。用以指定需要上传的文件路径, 值为相对于应用根目录 (即 Core、Source 文件夹所在的目录, 通常是站点根目录) 的路径, 以 “/” 开始。

To: String 类型, 必须。用以指定上传的文件在远程服务器存储的路径。

ConnentInfo: Array 类型, 可选。用以指定建立 FTP 会话所需连接信息, 当未定义或传入的值为空时, 将使用配置文件中的 FTP 连接信

息。ConnectInfo 是一个一维数组，由以下元素组成：

- 1、键为 "Server"，值为 FTP 连接地址；
 - 2、键为 "Port"，值为远程服务器的 FTP 服务的端口；
 - 3、键为 "User"，值为连接 FTP 时提供的用户名；
 - 4、键为 "Password"，值为连接 FTP 时提供的密码。
- 返回：无。

Down():

- 语法：#<Ftp@Down(*From*, *To*, *ConnentInfo*)>
- 说明：将远程服务器上的一个文件通过 FTP 下载到指定的位置。
- 参数：

From: String 类型，必须。用以指定需要下载的文件在远程服务器上的存储路径。

To: String 类型，必须。用以指定将下载的文件存储到何处，值为相对于应用根目录（即 Core、Source 文件夹所在的目录，通常是站点根目录）的路径，以 "/" 开始。

ConnentInfo: Array 类型，可选。用以指定建立 FTP 会话所需连接信息，当未定义或传入的值为空时，将使用配置文件中的 FTP 连接信息。ConnectInfo 是一个一维数组，由以下元素组成：

- 1、键为 "Server"，值为 FTP 连接地址；
- 2、键为 "Port"，值为远程服务器的 FTP 服务的端口；
- 3、键为 "User"，值为连接 FTP 时提供的用户名；
- 4、键为 "Password"，值为连接 FTP 时提供的密码。

- 返回：无。