

Convert case

Convert case (文字列; 変換タイプ; 対象タイプ) → 文字列

引数	タイプ	説明
文字列	文字列	→ 変換対象となる文字列
変換タイプ	数値	→ 文字列の変換タイプ
対象タイプ	数値	→ 変換対象となる文字のタイプ

説明

「文字列」中の変換対象となる文字タイプを「対象タイプ」で指定し、「変換タイプ」で指定したタイプに変換します。「対象タイプ」の値は、加算することによって、複数の対象を同時に指定することができます。例えば、“1バイトのアルファベットと数字と記号”および“1バイトのカタカナ”を対象とする場合は、4+16の結果である 20を指定することができます。

以下に、指定できる「変換タイプ」と「対象タイプ」の値を示します。

指定できる変換タイプ

- 2 1バイトのアルファベットと数字と記号へ変換
- 3 2バイトのアルファベットと数字と記号へ変換
- 4 1バイトのカタカナへ変換
- 5 2バイトのカタカナへ変換
- 7 2バイトのひらがなへ変換

指定できる対象タイプ

- 1 テキスト全体を対象
- 4 1バイトのアルファベットと記号を対象
- 8 2バイトのアルファベットと記号を対象
- 16 1バイトのカタカナを対象
- 32 2バイトのカタカナを対象
- 128 2バイトのひらがなを対象

例

v文字:=**Convert case** ("あいうえおABCD12345+*/?ふおーでいふあーすと"; 2; -1)

上記のコードを実行すると、
変数"v文字"に「aiueoABCD12345+*/?fo-dhifa-suto」が返ります。

v文字:=**Convert case** ("あいうえおあBCD12345+*/?ふおーでいふあーすと"; 4; -1)

上記のコードを実行すると、
変数"v文字"に「アイエア7BCD12345+*/?fo-dhifa-suto」が返ります。

v文字:=**Convert case** ("あいうえおABCD12345+*/?ふおーでいふあーすと"; 5; -1)

上記のコードを実行すると、
変数"v文字"に「アイウエオABCD12345+*/?フォーディファースト」が返ります。

v文字:=**Convert case** ("アイウエオABCD12345+*/?fo-dhifa-suto"; 7; 4)

上記のコードを実行すると、
変数"v文字"に「アイウエオABCD12345+*/?ふおーでいふあーすと」が返ります。

v文字:=**Convert case** ("アイウエオABCD12345+*/?fo-dhifa-suto"; 7; 16)

上記のコードを実行すると、
変数"v文字"に「あいうえおABCD12345+*/?fo-dhifa-suto」が返ります。

v文字:=**Convert case** ("アイウエオABCD12345+*/?fo-dhifa-suto"; 7; (4+16))

上記のコードを実行すると、
変数"v文字"に「あいうえおあBCD12345+*/?ふおーでいふあーすと」が返ります。

参照

なし